

Registrar Título Normal - ACR702AA

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos


Registrar Título Normal - ACR702AA

Visão Geral do Programa

A implantação de títulos normais é utilizada quando não ocorre a integração com o módulo de Faturamento, onde os títulos deveriam ser implantados, quando integrados os movimentos. Outra forma de integrar os títulos sem utilizar esse programa, é importando os títulos.

Além de implantar títulos normais é possível:

- Liquidar o título no momento da implantação;
- Liquidar o título com cheque no momento da implantação;
- Abater previsões com o título que está sendo implantado;
- Ratear de forma diferente cada título implantado;
- Inserir histórico para o título implantado;
- Determinar a comissão para o título implantado;
- Informar um pedido de venda para o título que está sendo implantado;
- Determinar o endereço de cobrança para cada título implantado;
- Relacionar impostos de retenção para o título implantado;
- Abater antecipações com o título que está sendo implantado.



Considerações referentes ao **IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações**, **IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos**.



Considerações referentes ao **IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos**.

Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR

Objetivo da tela:	Permitir a implantação de títulos de valores a receber de clientes, possibilitando controle dos mesmos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR .
Movimentos	Quando acionado, é possível efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. Ver mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR .
Atualiza	Ver mais informações na descrição da tela Atualização Lote Implantação .

Inclui Lote Implantação Títulos ACR

Objetivo da tela:	Permitir inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR , pode ou não ser alterado.
Referência	Exibe sugestão de referência, podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos, e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 = Ano 08 = Mês 03 = Dia T = Código que representa Implantação de Títulos Dwx = Código aleatório
Tipo Cobrança	Selecionar a opção Normal . A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA) .
Data Transação	Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. A data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos. Importante: A data de transação informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA).
Total Movimento	Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Somente é possível atualizar lotes de implantação, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso o valor informado não seja igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente.

Itens Lote Implantação Títulos ACR

Objetivo da tela:	Permitir efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado é possível registrar títulos. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR .
Modifica	Quando acionado, é possível modificar informações do título. Importante: Não é permitido modificar títulos, quando a implantação desses não ocorrer pelo programa de implantação. Por exemplo, quando é feito por importação de títulos e o lote ficou pendente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação.

Referência	Exibe o código da referência definido no lote de implantação.
Total Movimento	Exibe o valor total inserido para o lote de implantação.
Total Informado	Exibe o valor da somatória dos títulos já implantados neste lote.

Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR

Objetivo da tela:	Permitir registrar títulos. Essa tela é acessada, quando ainda não existir títulos implantados nesse lote, ao acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui , localizado na tela Itens Lote Implantação Títulos ACR.
-------------------	---



 **Nota:**
Para implantação de Antecipações, é necessário utilizar o programa de [Manutenção de Recibos de Antecipações](#).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Moeda Depósito	Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA) .
Rateio Valor	Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.
Histórico	Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento .
Previsão	Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões .
Antecipação	Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações .
Comissões	Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante .
IVA	 Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.  Importante: Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos.
Legislação	Quando acionado, é apresentada a tela Legislação. Esta tela possui os seguintes campos: REINF Mão de Obra/Empreitada: Identifica se o título é de mão de obra/empreitada; Tp Serviço Mão Obra: Informa um tipo de serviço de mão de obra previamente cadastrado; CNPJ / CNO: Informa se a obra é do tipo CNPJ ou CNO; Obra: Informa o código da obra previamente cadastrado;
Vendor	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor , onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.

	 Nota: Os títulos com Espécie Normal e Carteira Bancária do tipo Vendor referem-se às duplicatas que podem ser negociadas por intermédio de operação Vendor, e devem ser acompanhadas das informações inseridas na tela Informações Vendor.
Vincula Nota	Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA).
Cheque	Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.  Importante: O botão Cheque na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR, somente é habilitado quando o campo Liquidação Automática estiver assinalado, e no campo Portador estar inserido um portador obrigatoriamente do tipo Caixa ou Cobrador. Quando ainda não existirem cheques relacionados na liquidação do título no lote, é apresentada a tela Inclui / Vincula Cheque ACR. Ver mais informações na descrição da tela Cheques ACR.
Pedido Vda	Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. Através dessa opção também é possível informar os dados de e-commerce para o título que está sendo implantado.
Retenções	Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR .
Cobrança Escritural	Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural .
Endereço Cobr	Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança .
Crédito Impto	Veja mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar .
Localização	 Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título.
Sales Taxes	 Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência.
Cliente	Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado.
Nome Abrev	Exibe o nome abreviado do cliente inserido.
País	Exibe o código que representa o país do cliente inserido.
Título	Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado.

	Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do título, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Nota: A cotação inversa somente é apresentada quando a moeda é diferente de corrente. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 - Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco. Nota: Nesse campo é exibido com <i>default</i> o código do portador e da carteira parametrizados como preferenciais no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração.
Códigos	Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. Tp Serv: exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073).
Datas	Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração. Importante: A data de emissão informada nesse campo deve ser igual ou inferior a data de transação do lote de implantação. Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa.
Liquidação Automática	Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado.
Crédito com Garantia	Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis.
Obs Cobr	Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. Não será solicitado em Tipo Cobrança Especial.
Receita Financeira	Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Um título possui vencimento em 06/08/99 e no campo Dias Juros foi informada a quantidade de 5 dias. Caso o título seja pago no dia 10/08/99, não é calculado juros. Somente após os cinco dias de carência, os juros são calculados. Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa.

Exemplo:

Um título possui vencimento em 06/08/99 e no campo **Dias Multa** foi informada a quantidade de 10 dias. Caso o título seja pago no dia 15/08/99 não é calculada multa. Somente após os dez dias de carência, a multa é calculada.

Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título

Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial.

Abatimento

Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.

**Importante:**

Quando for informada erroneamente uma data, sendo necessário apagá-la, deve ser posicionado o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação (?).

**Nota:**

Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto.

Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo **Abatimento Valor**, esse campo exibe o percentual de abatimento.

**Nota:**

Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto.

Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo **Abatimento Perc**, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.

**Nota:**

Esse campo somente é habilitado a partir da versão 5.03 desse produto.

Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial.

Desconto

Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.

**Importante:**

Quando informada erroneamente uma data, sendo necessário apagá-la, deve-se posicionar o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação (?).

Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo **Desconto Valor**, esse campo exibe o percentual de desconto.

Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo **Desconto Perc**, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo.

% Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0).

Exemplo:

Considerando os seguintes valores:

Duplicata R\$ 1.000,00.

Vencimento 10 de Novembro.

27/09/2025, 08:04

Registrar Título Normal - ACR702AA - Linha Datasul - TDN

	Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R\$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R\$ 999,50. Estes campos não serão solicitados em Tipo Cobrança Especial.
Lote Fiscal	 Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.  Nota: O número do Lote Fiscal somente poderá ser informado após ter sido informada a Série Fiscal do Título. Ao ser informado o Lote, o sistema atualiza automaticamente o campo referente ao código do título, com o número subsequente ao último número impresso para o Talonário ao qual o Lote está vinculado.
Estabelecimento e Ponto de Venda	 Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados.

Manutenção Rateio Valores

Objetivo da tela:	Permitir que sejam exibidos os rateios de valores implantados para o Título.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir rateio para o título. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR .
IVA	 Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática.
Rec/Desp	Ver mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa.  Importante: Esse botão é habilitado quando informado Rateio de Valor para o título.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos.
Referência	Exibe código da referência definida para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação.

Título - Total Rateio	Exibe o valor total do título que está sendo rateado.
Título – Saldo a Ratear	Exibe o valor do saldo a Ratear para o título.
IVA – Total Rateio	 Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado.
IVA - Saldo a Ratear	 Exibe o valor do saldo de IVA a ratear.  Nota: Como o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática, esse campo sempre apresenta o saldo a ratear igual a 0,00 (zero).

Inclui Apropriação Contab Pend ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir rateio para o título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor , localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui , localizado na tela Manutenção Rateio Valores.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título.
Referência	Exibe o código da referência inserida para o lote do título.
Sequência	Exibe a sequência do título no lote de implantação.
Tipo Fluxo	Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.  Nota: Nesse campo é exibido como <i>default</i> o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração.
Plano Contas	Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título.
Conta Contábil	Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título.
Unid Negócio	Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título.
Plano CCusto	Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.
Centro Custo	Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título.
Valor Aprop Ctbl	Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas.
Total	Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título. Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado.

Rateio Receita/Despesa

Objetivo da tela:	Permitir determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Rateio de Valores	Determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. As opções são: Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento . Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto . Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros . Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa . Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia . Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet .

Rateio de Abatimento

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de abatimento.
--------------------------	----------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento .

Inclui Apropriação Rateio de Abatimento

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Inserir o tipo de abatimento.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.  Nota: Quando informado o Tipo de Abatimento, esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitado.

Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. ⚠ Nota: Quando informado o Tipo de Abatimento esse campo será apresentado de acordo com o cadastro do tipo de abatimento e após desabilitado.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

ⓘ

Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio "A", Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio "A", será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Desconto

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de desconto.
-------------------	--------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto.

Inclui Apropriação Rateio de Desconto

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

ⓘ

Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título.

Rateio de Juros

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de juros.
-------------------	-----------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros.

Inclui Apropriação Rateio de Juros

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

 **Importante:**
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.
Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio "A", Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio "A", será gerado o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Multa

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de multa.
-------------------	-----------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa.

Inclui Apropriação Rateio de Multa

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

i Importante:
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.
É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio "A", Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio "A", será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Desp Bcia

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de despesa bancária.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária.

Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Campo desabilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

 **Importante:**
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:
Título rateado na Unidade de Negócio "A", Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio "A", será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Rateio de Correc Monet

Objetivo da tela:	Permitir o rateio de correção monetária.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária.

Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária

Objetivo da tela:	Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Fluxo	Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.
Tp Abatim	Esse campo não é habilitado.
Plano Contas	Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
Conta Contábil	Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
Unid Negócio	Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado.
Perc Rateio	Inserir o percentual a ser rateado.
Valor Aprop Ctbl	Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.

 **Importante:**
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título.

É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título.

Exemplo:

Título rateado na Unidade de Negócio "A", Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2. Caso seja informada apenas a Unidade de Negócio "A", será gerado automaticamente o rateio para a unidade A Tipo de Fluxo 2.1 e 2.2.

Informa Histórico do Movimento

Objetivo da tela: Permitir informar histórico do movimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Complemento	Ver mais informações na descrição da tela Informa Valores Histórico Padrão .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Histórico Padrão	Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento.

Informa Valores Histórico Padrão

Objetivo da tela: Permitir inserir informações de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão **Complemento**, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Histórico Padrão Informado	Exibe texto do histórico padrão com as atualizações inseridas.
Histórico Padrão	Exibe texto do histórico padrão.
Nome do Cliente / Variável	Inserir o nome do cliente relacionado ao título implantado, mas tanto o texto a ser inserido, como o próprio nome do campo, é alterado dependendo da informação de complemento do histórico.

Importante:
As setas devem ser utilizadas para ir a próxima/anterior informação a ser inserida no complemento do histórico.

Abatimento Previsões

Objetivo da tela: Permitir abater previsões.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Quando acionado, é apresentada tela que possibilita inserir faixas de informações para seleção das previsões a serem apresentadas.
Classificação	Quando acionado, é apresentada tela que possibilita determinar a forma de classificação das previsões.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos.
Referência	Exibe o código da referência definido para o lote de implantação de títulos.
Previsões do	Assinalar uma das opções, determinando se devem ser apresentadas somente às previsões do cliente ou todas as previsões da matriz do cliente.
Abatimento	Inserir o valor a ser abatido da previsão para o título que está sendo implantado.
Zera Saldo	Quando assinalado, abate o valor total da previsão com o título que está sendo implantado, independente dos valores e moedas.
Valor Abat Original	Exibe o valor abatido da previsão na moeda de origem da previsão. Caso a moeda da previsão seja a mesma do título que está sendo implantado, o valor desse campo deve ser idêntico ao do campo Já abatido . Quando a moeda da previsão é diferente da moeda do título, esse campo apresenta o valor já abatido em moeda da previsão, utilizando as cotações para conversão dos valores.
A Abater	Exibe o valor disponível a abater. O valor exibido é o valor do título normal que está sendo implantado.
Já Abatido	Exibe o valor da somatória dos campos abatimento. Essa somatória determina o valor total a ser abatido com o título.

Para abater previsões com o título que está sendo implantado, deve-se selecionar a previsão e inserir o valor a ser abatido no campo **Abatimento**, ou ainda pode-se abater toda a previsão, selecionando-a e assinalando o campo **Zera Saldo**.

 **Importante:**
Essa movimentação não possui efeito contábil já que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil.

Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos.

Abatimento de Antecipações

Objetivo da tela:	Permitir que sejam apresentados os DNI's (depósitos não identificados), e antecipações já implantadas para o cliente, ou matriz do cliente. É possível abater o valor do saldo do título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o cliente.
-------------------	--

 **Importante:**
Para abater o saldo do título que está sendo implantado com antecipações, deve-se definir os dados de seleção e classificação, e acionar o botão **Atualiza**. Somente são apresentadas antecipações com data de transação igual ou inferior a data de transação inserida neste lote de implantação de títulos e antecipações, de moeda igual à moeda do título que está sendo relacionado.

Selecionar a antecipação a ser utilizada e no campo **Abatimento**, informar o valor a ser abatido do título. O valor informado não pode ser superior ao valor da antecipação, nem superior ao valor do título normal.

Ao ser informado o valor **Não** para a coluna **Estorna Imposto Retido**, a coluna **Valor Estorno** recebe o valor zero (0). Esta coluna só pode receber o valor **Sim**, caso a antecipação que está sendo abatida tiver sido gerada por intermédio de devolução de mercadorias (Faturamento). Ao ser informado o valor **Sim** para esta coluna, a coluna **Valor Estorno** recebe o valor de imposto retido da antecipação proporcional ao valor que está sendo abatido do título. Com o valor da coluna **Valor Estorno**, será gerado um acerto de valor a menor na própria antecipação, estornando os impostos que foram retidos no faturamento. Quando a antecipação ou o título que está sendo liquidado não possuir impostos retidos, as duas colunas permanecem desabilitadas e sem valor algum.

Exemplo:
Valor do título: R\$ 1.000,00

Impostos retidos no título: R\$ 100,00

Valor da antecipação: R\$ 2.200,00 (saldo do título devolvido + impostos retidos do título)

Impostos PIS, COFINS e CSLL devolvidos na antecipação: R\$ 200,00

Valor liquidação do título contra a antecipação: R\$ 1.000,00

Acerto de valor a menor na antecipação: R\$ 100,00

⚠ Nota:
O sistema não gera mais apropriações de crédito de imposto para liquidações efetuadas contra antecipações de devolução, ou seja, de origem do Recebimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Abatimento de Antecipações .
Classificação	Ver mais informações na descrição da tela Classificação .
Atualiza	Quando acionado, são apresentadas as antecipações na tela Abatimento de Antecipações. Quando exibidas, deve-se determinar no campo Abatimento , o valor de cada Antecipação que deve ser considerada.
Rateio de Valores	Ver mais informações na descrição da tela Rateio de Antecipações .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Antecipações Relacionadas	Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros. ⓘ Importante: Somente são apresentadas antecipações registradas em datas iguais ou inferiores a data informada como data crédito, na tela Inclusão de título para liquidação.
Estab	Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos.
Refer	Exibe a referência determinada para o lote de liquidação.
Sequência	Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação.
Antecipação	Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente.
Depósito Não Identificado	Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA) .
Antecipações do	Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada. ⓘ Importante:

	A opção Todos será habilitada somente quando, nos parâmetros gerais do EMS, estiver assinalado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes.
Abatimento	Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação.
Moeda Antecipação	Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título.
Moeda Abatimento	A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação.

Faixa - Abatimento de Antecipações

Objetivo da tela:	Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Espécie	Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Título	Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Cliente	Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.  Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado na tela Abatimento de Antecipações, antecipações da Matriz.
Portador	Inserir os códigos de portadores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Vencimento	Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Emissão	Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
Valor Saldo	Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.

Classificação

Objetivo da tela:	Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações.
-------------------	---

Rateio de Antecipações

Objetivo da tela:	Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal. Importante: Quando o programa estiver sendo acessado pela liquidação de títulos, o rateio apresentado na tabela de títulos será de acordo com o rateio informado no programa de inclusão de itens liquidação, quando for informado. Se não será proporcional ao rateio de implantação do título. Quando o programa for acessado pela implantação de títulos, o rateio apresentado na tabela de títulos será de acordo com o rateio informado na implantação.
--------------------------	---

Comissões Representante

Objetivo da tela:	Permitir visualizar informações de comissões do representante.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ver mais informações na descrição da tela Inclui Comissão Representante .
Param	Quando acionado, é possível determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetro Comissão Pendente Representante .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão.
Espécie	Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão.
Série	Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão.
Título	Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão.

Inclui Comissão Representante

Objetivo da tela:	Permitir incluir comissões de representante. Importante: Os campos Liberação de Pagamento da Comissão e Situação da Comissão do Agente somente podem ser informados ou alterados no programa Alterar o Tipo de Comissão no Registro de Títulos do ACR (ACR702AA). Ao confirmar por intermédio do botão OK, serão verificados todos os representantes do título, e a soma dos percentuais de comissão. Não será permitido ultrapassar o percentual máximo de comissões dos parâmetros de comissões.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Representante	Inserir o código do representante beneficiado com a comissão do título.
% Comissão	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do título que deve ser pago a título de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado % de comissão de 5%, então o valor a ser pago para o representante é de \$ 50,00.
% Comis Emissão	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor da comissão que deve ser pago na emissão do título. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado % de comissão de 5% e 50 % de comissão Emissão. O valor da comissão do representante é de \$ 50,00, sendo que 50% (\$ 25,00) devem ser pagos após a emissão do título e os outros 50% ficam vinculados ao pagamento do título.
% Comis Abatimento	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de abatimento a ser pago de comissão ao representante. Exemplo 1: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão 0% de comissão Emissão e 1% de comissão Abatimento. O título foi pago com abatimento de \$ 200,00, então o valor a pagar ao representante é de: $\begin{array}{lcl} \text{Comissão} & = 1.000,00 - 200,00 = 800,00 \times 5\% & = \$ 40,00 \\ \text{Abatimento} & = 200,00 \times 1\% & = \underline{\$ 2,00} \\ \text{Valor a Pagar} & & = \$ 42,00 \end{array}$ Exemplo 2: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão 100% de comissão Emissão e 0% de comissão Abatimento. O título foi pago com abatimento de \$ 200,00, então o valor movimentado no representante é de: $\begin{array}{lcl} \text{Comissão} & = 1.000,00 \times 5\% & = \$ 50,00 \\ \text{Abatimento} & = 200,00 \times 5\% & - = \underline{\$ 10,00} \\ \text{Valor a Pagar} & & = \$ 40,00 \\ \text{Valor já Pago} & & = \$ 50,00 \\ \text{Valor comissão} & & = - \$ 10,00 \end{array}$ Nesse caso, como a comissão já havia sido paga, é criado um movimento de comissão de débito no valor do percentual de comissão, aplicado no valor do desconto concedido.
% Comis Multa	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Multa, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão 0% de comissão Emissão e 10% de comissão Multa. O título foi pago com multa de \$ 200,00, então o valor a pagar ao representante é de: $\begin{array}{lcl} \text{Comissão} & = 1.000,00 \times 5\% & =: \$ 50,00 \\ \text{Multa} & 200,00 \times 10\% & = \underline{- \$ 20,00} \\ \text{Valor a Pagar} & & = \$ 70,00 \end{array}$
Comis Proporcional	Ao assinalar esse campo, determina que o pagamento da comissão deve ser proporcional. Exemplo: No pagamento parcial de um título que está cadastrado com comissão 0% na Emissão, onde todo o valor da comissão está vinculado ao pagamento do título. Caso o campo Comissão Proporcional , estiver assinalado, é calculada a comissão proporcional com base no valor pago. Caso não estiver assinalado, a comissão somente é liberada após o pagamento total do saldo do título.
% Comis AVA	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de uma alteração efetuada no título, que deve ser adicionado ou diminuído ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão

	0% de comissão Emissão e 10% de comissão AVA. O valor deste título foi alterado de \$ 1.000,00 para \$ 800,00, sofrendo então uma alteração de - \$ 200,00. O valor a pagar ao representante é de: <table><tr><td>Comissão</td><td>=</td><td>1.000,00 x 5%</td><td>=:</td><td>\$ 50,00</td></tr><tr><td>Alteração</td><td>=</td><td>200,00 x 10%</td><td>=</td><td><u>- \$ 20,00</u></td></tr><tr><td>Valor a Pagar</td><td></td><td></td><td>=</td><td>\$ 30,00</td></tr></table>	Comissão	=	1.000,00 x 5%	=:	\$ 50,00	Alteração	=	200,00 x 10%	=	<u>- \$ 20,00</u>	Valor a Pagar			=	\$ 30,00			
Comissão	=	1.000,00 x 5%	=:	\$ 50,00															
Alteração	=	200,00 x 10%	=	<u>- \$ 20,00</u>															
Valor a Pagar			=	\$ 30,00															
% Comis Desconto	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do desconto a ser pago de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão 0% de comissão Emissão e 2% de comissão Desconto. O título foi pago com desconto de \$ 100,00, então o valor a pagar ao representante é de: <table><tr><td>Comissão</td><td>=</td><td>1.000,00 – 100,00 = 900,00</td><td>x 5%</td><td>=</td><td>\$ 45,00</td></tr><tr><td>Desconto</td><td>=</td><td>100,00 x 2%</td><td></td><td>=</td><td><u>\$ 2,00</u></td></tr><tr><td>Valor a Pagar</td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>\$ 43,00</td></tr></table>	Comissão	=	1.000,00 – 100,00 = 900,00	x 5%	=	\$ 45,00	Desconto	=	100,00 x 2%		=	<u>\$ 2,00</u>	Valor a Pagar				=	\$ 43,00
Comissão	=	1.000,00 – 100,00 = 900,00	x 5%	=	\$ 45,00														
Desconto	=	100,00 x 2%		=	<u>\$ 2,00</u>														
Valor a Pagar				=	\$ 43,00														
% Comis Juros	Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Juros recebidos, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de \$ 1.000,00 foi informado 5% de comissão 0% de comissão Emissão e 8% de comissão Juros. O título foi pago com juros de \$ 50,00, então o valor a pagar ao representante é de: <table><tr><td>Comissão</td><td>=</td><td>1.000,00 x 5%</td><td>=:</td><td>\$ 50,00</td></tr><tr><td>Juros</td><td>=</td><td>50,00 x 8%</td><td>=</td><td><u>+ \$ 4,00</u></td></tr><tr><td>Valor a Pagar</td><td></td><td></td><td>=</td><td>\$ 54,00</td></tr></table>	Comissão	=	1.000,00 x 5%	=:	\$ 50,00	Juros	=	50,00 x 8%	=	<u>+ \$ 4,00</u>	Valor a Pagar			=	\$ 54,00			
Comissão	=	1.000,00 x 5%	=:	\$ 50,00															
Juros	=	50,00 x 8%	=	<u>+ \$ 4,00</u>															
Valor a Pagar			=	\$ 54,00															
Base Calc Comis	Exibe o valor base para o cálculo de comissões. Importante: O valor base para o cálculo de comissões é atualizado com o valor bruto ou valor líquido do título, conforme determinado no programa Manutenção de Parâmetro Estabelecimento de Comissões (ACR051AA).																		
Valor Comissão	Exibe o valor calculado da comissão definida para o Título. Esse valor é calculado da seguinte forma: “Valor Comissão = Valor Base Cálculo Comissão x Percentual de Comissão”. Exemplo: Para um título de \$ 1.350,00 foi informado percentual de comissão = 3,5%, então o valor da comissão é assim calculado: Valor comissão = \$ 1.350,00 x 3,5% = \$ 47,25.																		

Caso o representante utilizado possuir relacionado a ele um Representante Indireto, é efetuada a pergunta: Deseja pagar comissão ao Representante Indireto?

Ao acionar o botão **Sim** é criado movimento de comissão para o representante indireto.

Nota:
O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa [Manutenção Representante Financeiro \(UFN014AA\)](#).

Parâmetro Comissão Pendente Representante

Objetivo da tela:	Permitir determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Representante	Inserir o código do representante principal para o título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatórios.

	Importante: O representante principal é aquele considerado quando da emissão de relatórios (títulos em aberto, liquidações do período, etc...), caso a classificação for por representante, ou seja, informada seleção de representantes.
VI Líquido	Exibe o valor original do título em que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido , pode-se alterar o valor desse campo determinando a base para cálculo de comissão para o título.
Tipo Comissão	Selecionar uma das opções, determinando a base de cálculo para o valor de comissões. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são: Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no campo anterior. Valor Bruto: quando selecionada, determina que o valor base do título para o cálculo de comissões é o valor original do título.

Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR



Objetivo da tela:	Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Informações IVA	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Imposto Valor Agregado, na qual é possível consultar e manter as informações do imposto selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos.
Referência	Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação.
Tabela da Esquerda	Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título.
Tabela da Direita	Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título.

Informações Imposto Valor Agregado



Objetivo da tela:	Permitir consultar e manter as informações do imposto selecionado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imposto	Exibe o código do imposto.
Class Imposto	Exibe a classificação do Imposto.
Rendto Tributável	Exibe o valor do rendimento tributável.
Base Calc Imposto	Inserir o valor base para cálculo do imposto.
Alíquota	Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
Valor Imposto	Exibe o valor do imposto a pagar.

Cheques ACR

Objetivo da tela:	Permitir liquidar títulos com cheque.
--------------------------	---------------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Ver mais informações na descrição da tela Inclui / Vincula Cheque ACR .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe a sequência deste título no lote de implantação.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque.
Espécie	Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado.
Série	Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque.
Título	Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque.
Total Informado	Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título.

Inclui / Vincula Cheque ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.  Importante: Neste momento será verificado se a empresa está parametrizada para permitir que um cheque possa liquidar títulos de clientes diferentes, de acordo com a parametrização no programa Manutenção Parâmetros da Empresa ACR (ACR008TA).
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Utiliza Leitora Ótica	Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra. Importante: Nesse caso, os campos Banco, Agência, Conta Banco e Número, ficarão desabilitados. O código de barras informado ou capturado atualizará as informações do cheque da seguinte forma: Banco = Posição 02 a 04 Agência = Posição 05 a 08 Conta Banco = Posição 14 a 19 Número = Posição 23 a 32
Banco	Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído.
Agência	Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído.
Conta Banco	Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído.
Número	Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque.
Valores do Cheque	Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de \$ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de \$ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque \$ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de \$ 1.000,00.
Datas	Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa.
Emitente	Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque.
Outras Informações	Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheques Terceiros (ACR000AA). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado.



Importante:
Pode-se implementar:

Diversos Cheques para o mesmo título;

Um Cheque para mais de um título;

Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título **Cheque Recebido**, no valor do cheque inserido.

Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo **Cheque Recebido** no valor inserido.

Exemplos:

Exemplo 1:
Na implementação do título 123/1, no valor de \$ 5.000,00, foi vinculado um cheque no valor de \$ 3.500,00.

O título de \$ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de \$ 3.500,00, ficando com saldo de \$ 1.500,00 em aberto.

É criado um título do tipo **Cheque Recebido**, no valor de \$ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste.

Exemplo 2:

Na implementação do título 321/1, no valor de \$ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de \$ 7.000,00.

O título de \$ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de \$ 0,00.

É criado um título do tipo **Cheque Recebido**, no valor de \$ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste.

Pedido de Venda ACR

Objetivo da tela:	Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Referência	Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe o número da sequência do título no lote de implantação.
Cliente	Exibe o código e descrição do cliente do título.
Espécie	Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado.
Série	Exibe o código da série inserida para o título.
Título	Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado.

Inclui Pedido de Venda ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado.  Nota: O pedido de venda é utilizado quando for implantado ou liquidado um documento normal para abatimento, em virtude de antecipações implementadas para o mesmo pedido de venda, sendo que o programa irá sugerir na atualização da implantação ou liquidação, o valor a ser considerado para abatimento. Nessa tela através do botão E-Commerce, é possível informar os dados de E-commerce. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Extensão Título ACR E-Commerce.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido Venda	Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado.
Particip Ped Vda	Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: Foi implantado 1 título de \$ 4.000,00 para o cliente "MODELO". O pedido do cliente tinha valor total de \$ 20.000,00. Nesse caso, esse título representa 20% do pedido.
Pedido Repres	Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa.
E-Commerce	Aciona a tela de Extensão Título ACR E-Commerce. Esse botão é visível somente para o Brasil.

Inclui Extensão Título ACR E-Commerce

Objetivo da tela:	Permitir incluir informações de E-commerce para o pedido de venda que está sendo informado.  Nota: Os dados informados nessa tela são utilizados pelo Monitor de Marketplace da Central de Conciliações Financeiras na comparação dos valores de Frete e Comissão para geração das divergências da conciliação. Observação: Caso as informações de Extensão do Título ACR E-Commerce não sejam informadas, irá criar automaticamente com dados default de comissão caso o representante do título esteja informado para um Marketplace no Cadastro de Marketplace. Os valores default serão: - Base de comissão será igual ao valor original do título. - Percentual de comissão será igual ao percentual informado no Cadastro de Marketplace. - Valor comissão é a multiplicação da base de comissão pelo percentual.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ped Venda E-commerce	Inserir o código do pedido de venda E-commerce. Esse campo é documental.
VI Base Comissão	Informar base de comissão para cálculo do valor de comissão.

Percentual Comissão	Percentual de comissão que o Marketplace cobrou para o pedido. Esse percentual não pode ultrapassar 100%.
Valor Comissão	Valor de comissão que o Marketplace cobrou para o pedido. É a multiplicação da base de comissão pelo percentual de comissão.
VI Base Frete	Informar base de frete para cálculo do valor de frete. Esse campo não é obrigatório, sendo permitido informar diretamente o valor de frete.
Percentual Frete	Percentual de frete que o Marketplace cobrou para o pedido. Esse percentual não pode ultrapassar 100%. Esse campo não é obrigatório, sendo permitido informar diretamente o valor de frete.
Valor Frete	Valor de frete que o Marketplace cobrou para entrega do pedido. Esse valor de frete é quando o Marketplace é o responsável pela entrega do pedido e irá descontar esse valor quando efetuar o repasse do valor para a empresa.

Vincula Impostos a Títulos / Liquidação - ACR

Objetivo da tela:	Permitir relacionar impostos de retenção ao título que está sendo implantado.
-------------------	---

A venda de produtos ou serviços para Órgãos, Autarquias, e Fundações da Administração Pública Federal que exigem a retenção de tributos e contribuições por parte de sacado.

A Instrução Normativa SRF/STN/SFC nº04 de 18.08.97 (DOU de 20.08.97) com as alterações da Instrução Normativa SRF nº28, de 01.03.99, publicam sobre como devem ser efetuadas as retenções e quais os percentuais a serem aplicados, dependendo da natureza do bem fornecido ou serviço prestado.

Exemplo:

Determinada empresa forneceu alimentação para uma Autarquia e faturou o valor de \$ 10.000,00. Os percentuais determinados para retenção são:

IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Percentual Total	Código Recolhimento
1,2	1,0	3,0	0,65	5,85	6147

Então do valor de \$ 10.000,00 temos:

Valor Total	=	10.000,00
IR	=	120,00
CSLL	=	100,00
COFINS	=	300,00
PIS/PASEP	=	65,00
(-)Total Retido	=	585,00
Valor Líquido	=	9.415,00

A Autarquia efetua o pagamento de \$ 9.415,00 para a empresa que forneceu o serviço, e três dias úteis após recolhe ao Tesouro Nacional o valor de \$ 585,00, mediante DARF com código 6147.

No momento da implantação desse título de \$ 10.000,00, deve-se informar os impostos sujeitos à retenção. Esses impostos já devem estar devidamente implantados.

A retenção ocorre somente no momento da liquidação do título, onde são efetuadas a baixa do título de \$ 10.000,00, e contabilização dos impostos e contribuições a serem compensados.



Importante:

Os valores retidos pelas entidades governamentais, somente poderão ser compensados com os impostos e contribuições das mesmas espécies devidas pela empresa que sofreu a retenção, devidos, relativamente, a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção.

Antes da implantação do título com retenção, deve ser analisada a Instrução Normativa SRF/STN/SFC nº04 de 18.08.97, e todas as suas atualizações, verificando as alíquotas vigentes por natureza do bem fornecido ou serviço prestado, bem como as demais atribuições.

As contabilizações dessa transação podem ser visualizadas no processo Contabilizações.

Na tela Vincula Impostos a Título/Liquidação – ACR, é possível alterar o valor da base de cálculo do imposto

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos.
Espécie	Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.
Série	Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.
Título	Exibe o número do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.
Saldo título	Exibe o valor do saldo do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto.
VI liquidação	Exibe o valor liquidado para o título.
Sobre Valor	Exibe a opção de base de cálculo dos impostos relacionados.

Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela **Impostos Vinculados ao Cliente** e transferi-los para a tabela **Impostos Vinculados ao Título**, por meio das setas de Movimentação.

Cobrança Escritural

Objetivo da tela:	Permitir incluir dados cobrança escritural.
-------------------	---

Cobrança Escritural Normal ou Cobrança Escritural Pix Híbrido

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Agência Cobrança	Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título.
Num Título Banco	Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.  Nota: Quando o portador informado for do tipo caixa, esse campo deve permanecer em branco.

Cobrança Escritural Pix ou Cobrança Escritural Pix Híbrido

 **Importante**
 A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro.

Principais Campos e Parâmetros:

Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.

Campo:	Descrição:
Agência Cobrança	Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título.
Pix Link	Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.
Url Json	URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança.
EMV QR Code	Utilizado no processo de geração de imagem (base64).  Nota

Endereço de Cobrança

Objetivo da tela:	Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Endereço Cobrança	Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato .
Abreviado Contato	Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.  Nota: Caso seja acionado o botão Zoom para esse campo, somente são apresentados os contato relacionados à pessoa do cliente do título.

Informações Vendor

Objetivo da tela:	Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos.
Referência	Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos.
Sequência	Exibe o número de sequência do título no lote de implantação.
Estab	Esse campo não é utilizado na implantação de títulos.
Espécie	Esse campo não é utilizado na implantação de títulos.
Série	Esse campo não é utilizado na implantação de títulos.
Título	Esse campo não é utilizado na implantação de títulos.
Nome Abrev	Esse campo não é utilizado na implantação de títulos.
Condição Pagamento	Inserir a condição de pagamento definida para o título.  Nota:

27/09/2025, 08:04		Registrar Título Normal - ACR702AA - Linha Datasul - TDN	
		Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor .	
Assume Taxa Banco	Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor .	
Taxa Vendor Cliente	Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor .	
Data Base	Inserir a data base definida para fechamento do título.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor .	
Dias Carência	Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor .	
Estab Antecip	Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária.	
Planilha Vendor	Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.	 Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária.	

Impostos a Creditar

Objetivo da tela:	Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores.
	Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
PIS/PASEP	Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado.
Créd COFINS	Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado.

Crédito CSLL	Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado.
Base de Cálculo	Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL.
Impl. Com Retenção	Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título.
INSS	Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado.
Base de Cálculo	Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS.
Nr. Processo	Inserir o número do processo previamente cadastrado.
Valor não Retido	Inserir o valor não retido em virtude do processo.

Atualização Lote Implantação

Objetivo da tela:

Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados.

Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos **Total Movimento** e **Total Informado** tenham o valor igual.

O campo **Total Movimento** representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados.

O campo **Total Informado** apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados.

Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote.

⚠️ Nota:

Caso o campo **Total Movimento** possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada essa validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo **Total Movimento**, é porque não é necessária a conferência do total do lote.

A partir da atualização dos títulos, estes podem ser movimentados nas demais transações do módulo de contas a receber.

Conteúdos Relacionados:

É pré-requisito para a execução desse programa os cadastros básicos descritos no processo **Cadastros** deste manual.

Título de Espécie Normal

 IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações

 IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_receber](#)
[acr](#) [versao_12](#) [acr702aa_001](#) [registrar_titulo_normal](#)
[datasul](#) [acr702aa](#) [acr009aa](#) [acr726aa](#) [ufn014aa](#)
[acr008ta](#) [acr000aa](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso