

Família X Estabelecimento X Local - WM0112

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Família X Estabelecimento X Local - WM0112

Visão Geral do Programa

As famílias permitem agrupar os itens conforme aplicações, afinidades e ou critérios técnicos. Nessa função, é possível parametrizar a família, considerando diferentes estabelecimentos e locais, permitindo que a família considere diferentes características dos mesmos.

Quando da manutenção de uma família os dados alterados poderão ser exportados para os itens da mesma, garantindo agilidade e segurança para o processo de manutenção do cadastro de itens. As particularidades de um determinado item de uma família podem ser parametrizadas por intermédio do programa [Item X Estabelecimento X Local \(WM0113\)](#).

Família X Estabelecimento X Local

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção das famílias, considerando as diferentes características de cada estabelecimento e local.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento para o qual será definida as características da família.
Local	Selecionar o local para o qual será definida as características da família.
Família	Selecionar a família para a qual será definida suas características em um determinado estabelecimento e local.
Compartilha Endereço com Outro Item	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é aceitar compartilhamento de endereço com outros itens.
Compartilha Endereço com Outro Lote	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é aceitar compartilhamento de endereço com outros lotes do mesmo item.
Controla Validade	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é ser controlado por validade. A data de validade permite ao WMS identificar, por intermédio do programa Análise de Lote (WM0300), lotes de itens para uma reanálise de validade como também priorizar as sugestões de saída considerando primeiramente os lotes dos item cuja validade está mais próxima do vencimento.  Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída, for selecionado a opção “Data Validade”.
Devolução para a área de picking do item	Quando assinalado, determina que para embalagens fracionadas, quando ocorrer devolução do processo de picking/packing para itens dessa família, será sugerida a armazenagem diretamente na área de picking.
Realiza Inventário Cíclico	Quando assinalado, determina que a família trabalha com inventário cíclico.
Ciclo Inventário	Inserir o número de dias corridos de duração do ciclo de inventário entre as contagens na família.  Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Realiza Inventário Cíclico, estiver assinalado. Quando habilitado, o valor desse campo deve ser maior que 0 (zero).
Nro Dias Reanálise	Indica o número de dias padrão para os itens da família que somado a uma determinada data de movimento deve resultar em uma data anterior a data de validade do lote do item. Se resultar em uma data igual ou posterior a data de validade o saldo do lote do item tem sua situação assinalada para “em análise”.  Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída, for selecionado a opção “Data Validade” e assinalado o campo Controla Validade. Quando em análise, o lote do item é desconsiderado pelas sugestões de retiradas normais do WMS.
Nro Dias Validade	Inserir o número de dias da validade.
Classificação ABC	Selecionar a classificação a ser considerada para os itens da família. As opções disponíveis são: - A; - B;

	• C.
Tipo Controle Saída	Selecionar o tipo de controle padrão dos itens da família a ser considerado para as saídas do item. As opções disponíveis são: <i>Data Validade</i> e <i>Data Entrada</i>. Em ambos os casos, o primeiro a vencer (data de validade) ou entrar (data de entrada) será o primeiro a sair (FEFO e FIFO respectivamente). Importante: Quando o tipo de controle de estoque da família for Serial, esse campo assume a opção Data Entrada e não é permitido alterá-lo.
Sequência Armazenamento	Selecionar a sequência a ser considerada para o armazenamento dos itens da família nos endereços. As opções disponíveis são: • Horizontal – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço de mesmo nível para armazenamento. • Vertical – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço na mesma coluna para armazenamento.
Método de Armazenamento	Selecionar a opção que determina o método de armazenamento desejado. As opções disponíveis são: • Velocidade – quando selecionada, determina que o armazenamento é efetuado de acordo com a disponibilidade de endereços próximos à área de <i>picking</i>, tornando o processo de ressuprimento e <i>picking</i> mais rápido – menor movimentação. • Volume – quando selecionada, determina que a procura dos endereços disponíveis será de acordo com o percentual de ocupação da embalagem no endereço. Nota: Os endereços são ordenados de acordo com a capacidade UA para comparação com a utilização da embalagem que está sendo processada na sugestão do armazenamento.
Capacidade UA Endereço Armazenamento	Selecionar a opção que determina a capacidade UA do endereço de armazenamento desejada. As opções disponíveis são: • Total – quando selecionada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço. Nota: A utilização dos endereços será prioritária para o maior volume de armazenamento, de acordo com o volume que o endereço comporta. • Disponível – quando assinalada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço menos a capacidade UA utilizada do endereço. Nota: A utilização dos endereços será prioritária para a ocupação total do endereço independente do volume da embalagem. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo "Método de Armazenamento" for Volume.
Sequência Retirada	Selecionar a sequência a ser considerada para a retirada dos itens da família do endereço de armazenamento. As opções disponíveis são: • Horizontal – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço de mesmo nível para retirada. • Vertical – quando o saldo do endereço de armazenamento é esgotado, considera outro endereço da mesma coluna para retirada.
Leitura Inventário	Selecionar a opção de leitura quando do inventário de itens por intermédio do módulo de Coleta de Dados do ERP Datasul. As opções disponíveis são: • Não Agrupa – indica que poderão ser lidas apenas as etiquetas do tipo "Não agrupa" e "Agrupador próprio". • Agrupa – indica que, além das etiquetas "Não agrupa" e "Agrupador próprio", poderão ser também as do tipo "Agrupadora" sendo que o usuário deverá informar no coletor a quantidade de itens dessa etiqueta.

Exportação Item X Estabelecimento X Local

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações para a exportação do item.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Retirar	Ao acionar esse botão, será retirado o item selecionado da lista de itens a serem considerados para receber os dados alterados da família.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código que identifica o item da família a ser considerado para receber as informações alteradas.
Diferenças	Exibe as informações atuais do item que diferem das informações atuais da família e que, se confirmada a exportação, serão alteradas.
Exporta para Item conforme conteúdo anterior	Quando assinalado, serão considerados para receber as novas informações da família, somente os estabelecimentos e locais cujas informações atuais correspondam às informações da família no momento anterior às suas alterações.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Cadastro Local \(WM0240\)](#)

[Manutenção Família \(WM0170\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [warehouse_management_system](#)
[mwm](#) [versao_12](#) [wm0112](#) [familia_x_estabelecimento_x_local](#)
[logistica](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso