

Política Real Consumo - MDB

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Política Real Consumo - MDB

Visão Geral do Programa

Permitir planejar itens com características make-to-stock. No momento do planejamento, itens que possuírem essa política serão planejados com lote de reposição suficiente para repor o estoque nominal máximo.

Sempre que o tempo de espera do cliente for menor que o lead time de fabricação do item, este deve usar como política de planejamento o reabastecimento pelo real consumo. Esta política não leva em consideração nem carteira de pedidos, nem previsão de vendas para determinar a quantidade que deverá ser produzida, mas verifica se a disponibilidade de estoque (que é formada pelo saldo de estoque atual mais as ordens firmes) é menor que o Estoque Nominal Máximo, que é o máximo nível de estoque desejado. A diferença entre o Estoque Nominal Máximo e a disponibilidade em estoque é que definirá a quantidade que deverá ser produzida.

Designar prioridades de produção para as ordens pertencentes a itens com a característica make-to-stock.

O tratamento da política de reabastecimento Real Consumo será efetuada para itens parametrizados, no TOTVS APS, com a política "Real Consumo". É tratado, na [Manutenção de Itens \(DB0106\)](#), [Manutenção Item x Estabelecimento \(DB0117\)](#), [Manutenção de Famílias \(DB0105\)](#) e [Manutenção Família x Estabelecimentos \(DB0122\)](#), na lista de valores válidos para o campo política o valor "Real Consumo", para permitir tratamento de reabastecimento para itens com controle make-to-stock.

Como esta política é um conceito exclusivo do TOTVS APS, se a política de um determinado item estiver parametrizada com "Real Consumo", o processo de Atualização de Dados não alterará este valor independentemente da política cadastrada no ERP.

Cálculo da quantidade planejada:

$OP = EN - (E + SOF)$.

$E + SOF \geq EN$?

Se sim: não acionar OP.

Se não: $OP = EN - (E + \Delta OF)$ desde que $OP \geq LM$.

onde:

E = Saldo em Estoque Atual.

OF = Ordem Firme.

EN = Estoque Nominal Máximo.

OP = Ordem Planejada.

LM = Lote Mínimo.

No momento do cálculo do planejamento no TOTVS APS, será verificada inicialmente qual a disponibilidade de saldo para o item (parametrizado com política Real Consumo). Esta disponibilidade ($E + \sum OF$) é a soma entre saldo em estoque (E) e somatória das ordens firmes ($\sum OF$). Do estoque nominal máximo (EN) subtrai-se a disponibilidade ($E + \sum OF$). Caso a diferença seja maior que o lote mínimo (LM), será gerada uma ordem planejada. Caso a diferença seja menor que o lote mínimo (LM), não será gerada ordem planejada.

Itens parametrizados com política Real Consumo, respeitarão os parâmetros de lote múltiplo, fator refugo, quantidade perda, quantidade fracionada, divide ordem e arredonda sobre para determinação da quantidade da ordem planejada, da mesma maneira que ocorre para itens parametrizados com política período fixo.

Este cálculo é efetuado no processo de Planejamento de Demanda.

Exemplo:

$E = 1000$

$OF_{100} = 200$

$OF_{110} = 250$

$EN = 2000$

$LM = 100$

$E + \Delta OF < EN$, logo deve ser verificado se a necessidade é maior que LM:

$OP = EN - (E + \Delta OF)$

$OP = 2000 - (1000 + 450)$

$OP = 550$

$EN - (E + \Delta OF) \geq LM$, logo deve ser gerada a ordem planejada.

Determinação da data entrega/término:

$Dt-Ent = Dt-Ref + (E + \Delta OF - EN/3) / VPC$

onde:

E = Saldo em Estoque Atual

OF = Ordem Firme

EN = Estoque Nominal Máximo

VPC = Velocidade Pico de Consumo (diário)

Dt-Ref = Data de Referência do Cenário

Dt-Ent = Data Entrega/Término Ordem Planejada

A data de entrega, no caso de ordem de compra, ou a data de término, no caso de ordem de produção, para as ordens planejadas será gerada objetivando que seja consumido o excedente a 1/3 do estoque nominal máximo (EN), considerando como consumo diário a velocidade pico de consumo (VCP), entre a data de referência do cenário e ela (a data de entrega/término calculada).

Desta maneira, calcula-se a disponibilidade ($E + \sum OF$) de saldo para o item (parametrizado com política Real Consumo), que é a soma entre saldo em estoque (E) e somatória das ordens firmes ($\sum OF$). Da disponibilidade subtrai-se 1/3 do estoque nominal máximo (EN), que representa a região crítica. Esta diferença ($E + \sum OF - EN/3$) é dividida pela velocidade pico de consumo (VPC), sempre truncando o resultado (Exemplo: se o resultado for 7,5 considerar 7), resultará no número de dias restantes para o estoque atingir seu estágio crítico. A data de entrega/término da ordem planejada será determinada pela soma deste número de dias calculado ($(E + \sum OF - EN/3) / VPC$) com a data de referência do cenário.

Exemplo:

E = 1000

OF100 = 200

OF100 = 250

EN = 2100

VPC = 100

Dt-Ref: 01/06/2010

Dt-Ent = Dt-Ref + $(E + \sum OF - EN/3) / VPC$

Dt-Ent = 01/06/2010 + $(1000 + 450 - 2100 / 3) / 100$

Dt-Ent = 01/06/2010 + 7

Dt-Ent = 08/06/2010

⚠ Nota:

A data de entrega/término considerará dias corridos, independentemente se para itens comprados (ordem de compra) ou se para itens fabricados (ordem de produção), visto a velocidade pico consumo representar um consumo diário, normalmente calculado numa faixa de 1 ou mais meses, considerando dias corridos. A divisão do excedente ao estoque crítico (1/3 do estoque nominal máximo) pela velocidade pico de consumo somado à data de referência, justifica a utilização de dias corridos.

A explosão de demanda deverá consumir os saldos das ordens firmes e planejadas que foram geradas no planejamento de demanda. Quando todo o saldo for consumido, deve-se gerar novas ordens planejadas para ressuprir a necessidade excedente. Esta situação poderá ocorrer no caso do usuário definir um tamanho da pilha que não atende toda a demanda existente no momento.

Determinação da prioridade de produção para ordens de itens MTS:

Para cada ordem de produção pertencente a itens de característica make-to-stock (que possuem política Real Consumo), deve-se designar uma prioridade de acordo com a situação do pulmão. Esta prioridade irá orientar o sequenciamento, isto porque as ordens serão programadas em ordem descendente de prioridade.

O tipo da programação da ordem MTS será identificada na [Manutenção de Cenários \(DB0101\)](#), podendo ser:

1. **Data término.**
2. **Situação do pulmão.**

Este cálculo é feito na Explosão de Demanda, onde para a demanda do cenário que tiver a programação da ordem **MTS** pela Situação do Pulmão, será calculada uma situação para cada ordem MTS de acordo com a fórmula abaixo:

$$S = (EN - (E + OF)) / EN * 100$$

Onde:

S = Situação da Ordem MTS;

EN = Estoque Nominal Máximo;

E = Saldo de Estoque;

OF = Soma de Ordens Firmes Anteriores.

Exemplo:

EN = 1200

E = 500

As ordens são ordenadas pela sua data inicial de término.

Ordem	Data	Quantidade
100	10/09/10	250
110	15/09/10	300
120	18/09/10	200

Cálculo para ordem 100:

$$S = (1200 - (500 + 0)) / 1200 * 100$$

$$S = 58,33\%$$

**Nota:**

Para a primeira ordem, como não há ordem anterior, a situação será a mesma do item MTS.

Cálculo para ordem 110:

$$S = (1200 - (500 + 250)) / 1200 * 100$$

$$S = 37,50\%$$

**Nota:**

Foi considerada a quantidade de saldo da ordem 100.

Cálculo para ordem 120:

$$S = (1200 - (500 + 550)) / 1200 * 100$$

$$S = 12,50\%$$

**Nota:**

Foram consideradas as quantidades de saldo das ordens 100 e 110.

Esta situação será utilizada pelo algoritmo de sequenciamento para programar as ordens make-to-stock de acordo com esta situação (da maior para a menor).

**Nota:**

Quando o tipo de programação é por situação de pulmão, não é necessário o usuário definir o Valor de Pico Consumo, isto porque o Valor de Pico Consumo auxilia na definição de uma data de término da ordem que neste caso não será utilizado no sequenciamento.



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)

[totvs_aps](#) [conceitos_totvs_aps](#) [politica_real_consumo_mdb](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)