

Cálculo Alocação Especialidade - PO0203

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Cálculo Alocação Especialidade - PO0203

Visão Geral do Programa

O cálculo pode ser efetuado em função de uma seleção de equipe e planejador, bem como pela parametrização de datas que servem como base para considerar e alocar as ordens.

É efetuada em ordens de manutenção, e pode ser parametrizado para considerar também ordens planejadas.

O cálculo pode gerar dois tipos de alocações de especialidades:

- **Planejadas:** Referente às ordens planejadas e que ainda devem ser confirmadas.
- **Confirmadas:** Referente às ordens de manutenção que foram calculadas e com estado igual a “Não Iniciada”, “Liberada”, “Alocada”, “Requisitada”, “Iniciada”.

Observação: Para ordens com estado igual a “Suspensa”, “Finalizada” ou “Terminada”, não são geradas alocações de especialidades.

 **Nota:**
No módulo de Programação de Mão-de-obra existe também a alocação do tipo **Liberada** que é gerada na liberação das alocações confirmadas geradas pelo cálculo de alocação de especialidade.

 **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução desta função:

- [Manutenção Industrial](#)
- [Planejamento da Manutenção Industrial](#)

Cálculo Alocação Especialidade – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Alocação Especialidade, tem por objetivo alocar as especialidades das tarefas das ordens conforme a capacidade disponível.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Planejador	Informar faixa de código do planejador para o cálculo de alocação da especialidade.
Equipe	Informar faixa de código da equipe de manutenção para o cálculo de alocação da especialidade.

Cálculo Alocação Especialidade – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Alocação Especialidade - Pasta Parâmetro, é possível inserir as informações a serem parametrizadas e apresentadas no relatório.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data para Realocação	A partir dessa data são geradas as alocações de especialidades das ordens de manutenção envolvidas no cálculo.
Considera Ordens de	São consideradas as ordens de manutenção que tiverem sua data de início mais cedo dentro da faixa informada, possibilitando a redução no tempo de processamento.
Alocação até	Inserir a data de corte que é efetuado o cálculo na tentativa de alocar especialidades das tarefas das ordens conforme a capacidade disponível.  Nota: Após essa data, as ordens que não conseguirem ser alocadas, são consideradas como pendentes ou não realocadas, e não terão alocação gerada. O cálculo é feito dentro do período compreendido entre a data para realocação e a data de Alocação Até. Neste período a ordem é simulada dia-a-dia até que possa ter sua alocação totalmente gerada. Se a ordem não puder ser colocada nesse período, ela será considerada como uma ordem não alocada.

Baseline	É possível parametrizar para armazenar o baseline, esse parâmetro tem por objetivo armazenar na tarefa a data e hora da primeira alocação e a data e hora da última alocação. Quando é executado um cálculo, esse pode estar considerando ordens novas e ordens que já foram consideradas em outro cálculo efetuado anteriormente. Para as ordens novas o baseline não armazena, mas para as outras ordens o baseline já estará armazenado. Neste caso deveremos considerar as seguintes situações: • Ordem calculada anteriormente e não iniciada: O baseline pode ser gravado, pois a mesma não influencia num eventual comparativo previsto x realizado. • Ordem calculada anteriormente e já iniciada: O baseline não deve ser gravado, porque altera a informação original. Isto ocorre em função de serem alocadas horas diferentes da original. • Ordem não calculada: O baseline não está gravado, possibilitando armazenar as informações conforme necessidade.
Considera Ordens Confirmadas	Quando assinalado, determina que as ordens confirmadas sejam consideradas e carregadas no cálculo.
Considera Ordens Planejadas	Quando assinalado define se as ordens planejadas são consideradas e carregadas no cálculo.
Bloqueia Oms Liberadas	Quando assinalado define que todas as ordens de manutenção consideradas no cálculo e que estiverem com estado "Liberada", passam para "Não Iniciadas" na sua carga. Quando não assinalada estas ordens de manutenção têm seu estado inalterado.
Calcula por Prioridade	Quando assinalado este campo, o programa efetua o cálculo de alocação das especialidades por prioridade. ⚠ Nota: Quando parametrizado para calcular por prioridade, dentro das fases de cálculo o critério de entrada e de seqüência da ordem, é a seguinte: • Prioridade. • Estado (do estado de Iniciada para Não Iniciada). • Data de início mais cedo da ordem. • Número da ordem. Quando não for parametrizado para calcular por prioridade, então dentro das fases de cálculo o critério de entrada e de seqüência da ordem, é a seguinte: • Estado (do estado de Iniciada para Não Iniciada). • Prioridade. • Data de início mais cedo da ordem. • Número da ordem.
Aloca OMs sem Capacidade	Quando assinalado a alocação das ordens é calculada sem considerar a capacidade do dia para a especialidade. Neste caso, podem ocorrer dias com sobrecarga para as especialidades. Quando não assinalado, deve ser selecionada uma das opções a seguir: • Especialidade • Estoque • Especialidade e Estoque
Parada, Normal, Ambas	Selecionar uma das opções: • Parada: Para efetuar o cálculo poderemos parametrizar para considerar ordens de parada programada, neste caso o usuário pode informar quais as paradas desejadas, na pasta Digitação Parada. • Normal: O sistema somente vai considerar as ordens normais, isso é, aquelas que não são de parada. • Ambas: O sistema vai considerar para efeito do cálculo as ordens de Parada e Normais.
Recalcula Prioridade	Quando assinalado o programa recalcula prioridade no momento do cálculo de alocação das especialidades. Nesse caso é recalculada a prioridade com o decorrer dos dias, diminuindo o valor numérico da prioridade, e aumentando sua urgência e criticidade.

Cálculo Alocação Especialidade – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Alocação Especialidade - Pasta Digitação, é possível digitar as informações a serem apresentadas no relatório.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir uma fase.
Alterar	Permite alterar a fase selecionada.
Retirar	Permite retirar a fase selecionada.
Salvar	Permite salvar em arquivo as fases inseridas.
Recuperar	Permite recuperar as fases anteriormente salvas em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fase	A fase define a sequência em que as ordens são consideradas de acordo com a prioridade, significa que para efetuar o cálculo não é obrigatório a considerar todas as ordens, mas somente as definidas na fase.

	Nota: É importante definir a fase, que ajuda no critério de entrada das ordens no cálculo. Exemplo: Possibilita definir que as ordens com maior prioridade entram primeiro no cálculo.
Início	Inserir o valor inicial da fase.
Término	Inserir o valor final da fase.

Exemplo:

As fases definidas têm por objetivo definir a sequência do cálculo, por exemplo:

Fase	Início	Término
1	0	100
2	201	300
3	101	200

Na tabela acima se encontram informadas três faixas, dessa forma a sequência do cálculo é essa, bem como não são consideradas no cálculo Ordens de Manutenção com prioridade superior a 300.

Verificamos nessa tabela que a fase 2 possui prioridades menores que a fase 3, isso ocorre em virtude de liberar as ordens de manutenção da fase 2 antes das ordens de manutenção que estão na fase 3.

Cálculo Alocação Especialidade – Pasta Dig. Parada

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Alocação Especialidade - Pasta Dig. Parada, é possível efetuar o cálculo onde poderemos parametrizar para considerar ordens de parada programada, neste caso o usuário pode informar quais as paradas desejadas. Nota: Essa pasta somente é habilitada quando selecionado “Paradas” na pasta Parâmetros. São selecionados os períodos de parada pré-definidos. São consideradas no cálculo somente as ordens associadas aos períodos informados.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Permite inserir uma parada.
Alterar	Permite alterar a parada selecionada.
Retirar	Permite retirar a parada selecionada.
Salvar	Permite salvar em arquivo as paradas inseridas.
Recuperar	Permite recuperar as paradas anteriormente salvas em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parada	Inserir o código da parada.
Descrição	Exibe a descrição da parada.
Data Início	Inserir a data de início da parada.
Sequência	Inserir a sequência da parada.

Cálculo Alocação Especialidade – Pasta Depósitos

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Alocação Especialidade - Pasta Depósitos, é possível apresentar os códigos para depósitos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar	Permite marcar o depósito selecionado.
Desmarcar	Permite desmarcar o depósito selecionado.
Todos	Permite marcar todos os depósitos.
Salvar	Permite salvar em arquivo a situação atual.
Recuperar	Permite recuperar o arquivo com a seleção dos depósitos anteriormente salva em arquivo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Marca	Quando assinalado indica que o depósito é considerado no cálculo da alocação de especialidades.
Dep	Exibe o código do depósito. Nota: Os depósitos selecionados somente são considerados no cálculo quando na pasta “Parâmetro” estiver selecionado para considerar “Capacidade de Estoque” ou “Capacidade de Especialidade e Estoque”.
Descrição	Exibe a descrição do depósito.

Conteúdos Relacionados:

Conceitos

[Segurança por Estabelecimento – Manutenção Preditiva](#)

Procedimentos

[Cálculo de Alocação Especialidade](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

programacao_de_mao_de_obra

mpo

p12

versao_12

processo_calculo_de_especialidades_mpo

calculo_alocacao_especialidade

po0203