

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Definição das informações no AB0705 - Layout Outros

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Como são definidas as informações no **AB0705 - Importação Abastecimentos/Lubrificações?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

Solução

Descrição	Obrigatório	Observações	Dados Necessários
Tipo Importação	Sim	1 = Abastecimento 2 = Lubrificação	Informado
Empresa	Não	Definido na pasta Parâmetros a forma importação Placa ou Código equipamento = empresa + equipamento	Empresa
Equipamento	Não	Definido na pasta Parâmetros a forma importação Placa ou Código equipamento = empresa + equipamento	Equipamento
Placa	Não	Definido na pasta Parâmetros a forma importação Placa ou Código equipamento = empresa + equipamento	Placa
Data	Sim	dd/mm/yyyy	Data do movimento
Hora	Sim	99:99:99	Hora do movimento

Empresa Motorista	Não	Conforme descrito em Matrícula motorista	Motorista
Estab Motorista	Não	Conforme descrito em Matrícula motorista	Motorista
Matrícula Motorista	Não	Para informar o motorista pode-se passar o código ou somente o nome do motorista. Quando não informado é assumido o motorista padrão dos Parâmetros Frotas - AB0101 - 37	Motorista
Nome Motorista	Não	Conforme descrito em matrícula motorista	Posto
Posto	Não	A localização do Posto pode ser feita pelo código do Posto ou código do Fornecedor ou CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - AB0118 - Manutenção Posto Combustível	Posto
Fornecedor	Não	Idem Posto	Posto
CNPJ/CPF - Cadastro Pessoa Física	Não	Idem Posto	Posto
Bomba	Não	Somente é obrigatório quando o posto for externo. Se a bomba informada não existir para o posto, seleciona a primeira bomba de combustível do posto que contém o tipo de material do combustível do equipamento - AB0118 - Manutenção Posto Combustível	Bomba
Atividade	Não	Se não informado, busca do histórico de atividade do equipamento conforme	Atividade

		data de movimentação	
Trajetos	Não	Quando não foi informado utiliza o trajeto padrão do AB0101- 38 .	Trajetos
Contador	Sim	Dados obrigatórios	Contador
Conta	Não	Se não informado, busca do histórico de atividade do equipamento conforme data de movimentação no AB0138 - Equipamento Frota	Conta Contábil
Centro de custo	Não	Se não informado busca do histórico de atividade do equipamento conforme data de movimentação	
Unidade Negócio	Não	Se não informado busca do histórico de atividade do equipamento conforme data de movimentação.	Unidade Negócio
Nota Fiscal	Não	Pode ser passado em branco	Nota Fiscal
Série	Não	Pode ser passado em branco	Série
Item	Não	Quando enviado o item, busca o tipo de material através do histórico de combustível do equipamento, pela empresa, equipamento, data movimento e item. Quando não informado o item, busca o item pelo código do tipo de material informado neste <i>layout</i> material, no cadastro do equipamento conforme tipo de importação abastecimento ou lubrificação em compartimento de combustível ou lubrificação. Quando informado apenas o tipo de material, busca o primeiro item de estoque que encontrar Tipo Material, porém deve-se verificar se o posto é interno ou externo. Se for interno,	Material

		busca o primeiro item de estoque que não seja Débito Direto . Se for externo, buscar o primeiro que seja Débito Direto .	
Referência	Não		
Localização	Não		
Lote	Não		
Material	Não		
Quantidade	Sim	Dados obrigatórios	Quantidade
Valor	Não	Quando não informado busca AB0101 - 10 para definição do preço	Preço Item
Valor Alternativo 1		Valor para a moeda 2	Preço item
Valor Alternativo 2		Valor para a moeda 3	Preço Item
Compartimento	Não	Campo utilizado apenas para lubrificações	Compartimento
Evento	Não	Campo utilizado apenas para lubrificações. Quando informado o Evento , utilizar este. Quando informado o tipo de troca = 1 buscar o Evento de Troca - AB0101 - 17 , se for 2, buscar o Evento de Remonta -	Evento

		AB0101 - 18 e se for 3, busca Evento Análise Óleo - AB0101 - 40	
Tipo Troca	Não	1 - Troca de óleo 2 - Remonta de óleo 3 - Análise de óleo	Evento
Tipo Manutenção	Não	Campo utilizado apenas para lubrificações. Quando não informado, pode-se buscar o tipo de Manutenção padrão - AB0101 - 21 .	Tipo Manutenção
Contador Secundário	Não		Contador