

Cross Segmentos - Linha Datasul - MBN - Gerar pedido de bonificação a partir do pedido de venda

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Como gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Descontos e Bonificações (MBN) – Todas as versões

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Para gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda, é necessário que o módulo de **Descontos e Bonificações** esteja ativo, para isso ative no programa **CD0101- Parâmetros Globais** o parâmetro **Descontos e Bonificações**.

Abaixo alguns parâmetros necessários para realizar o processo de geração de pedidos:

1. No programa **BN0301 - Parâmetros Descontos**, são definidos os parâmetros para bonificações concedidas. Os parâmetros disponíveis são:

- **Gera Bonificação Automática:** Podem ser gerados pedidos de venda automático, se o mesmo não estiver assinalado os pedidos de bonificações devem ser feitos manualmente.
- **Recalcula Bonificação Alterada:** Quando feito alteração no pedido que originou o pedido de bonificação os mesmos serão recalculados.
- **Sufixo Pedido Bonif:** Inserir um sufixo que serve para diferenciar os pedidos de bonificação gerados, a partir dos pedidos de venda.
- **Tabela preços Bonif:** Inserir tabela utilizada para pedidos de bonificação.
- **Atualiza Situação Bonif:** Quando assinalado, indica que os pedidos de bonificação serão cancelados quando o pedido que originou foi cancelado no Sistema.
- **Forma Geração Pedido Bonif:** Qual será a forma de geração de pedidos de bonificação no Sistema, *On-line* ou *Batch*.
- **Concessão:** Qual será a forma de desconto concedida no pedido de bonificação.
 1. **Não concede desconto:** não vai haver descontos para pedidos de bonificação.
 2. **Assume pedido de venda:** concede os mesmos descontos do pedido que lhe deu origem.
 3. **Pesquisa politica desconto:** serão concedidos descontos a partir da politica de descontos cadastrados.
- **Tipo cálculo Qtd:** define o tipo de cálculo para as quantidades de bonificações:
 1. **Arredonda;**

2. **Trunca;**
3. **Mantém.**

2. O programa **BN0302- Bonificação Item Cliente** é responsável por definir o relacionamento entre os itens de venda e os itens que podem ser mandados a títulos de bonificação. Um item de venda pode gerar para um cliente, um ou mais itens de bonificação.

- Quando quantidade de venda e bonificação for preenchida, para cada quantidade de venda informada conceder a quantidade informada de bonificação.
- Quando quantidade de venda e bonificação não forem preenchidas, a bonificação será concedida aplicando um percentual sobre o valor dos itens vendidos.

Parâmetros do programa BN0302:

- **Cliente:** selecionar cliente ao qual está associado ao item de venda e ao item de bonificação.
- **Item Venda:** selecionar o item que está associado ao cliente e ao qual as informações de bonificação serão indicadas.
- **Referência:** a referência do item de bonificação a ser utilizada.
- **Dt Início Validade:** inserir data início de validade para o relacionamento cliente x item de venda x item de bonificação.
- **Dt Fim Validade:** inserir data fim de validade para o relacionamento cliente x item de venda x item de bonificação.
- **Quantidade de venda:** inserir a quantidade de venda necessária para que sejam aplicados os valores cadastrados no cálculo de bonificação.
- **Quantidade Bonificação:** inserir quantidade que será dada como bonificação para a quantidade de venda relacionada.
- **Qt Bonificação Um Fatur:** quando assinalada determina que a quantidade no pedido de bonificação deve ser gerada de acordo com a unidade de medida de faturamento, quando não assinalado será gerada na unidade de medida do estoque. Será habilitado quando item de venda for o mesmo que o item bonificado.
- **Percentual Rateio:** informar o percentual de rateio para determinar a quantidade dos itens a serem considerados dentro do cálculo de bonificação do Sistema.

3. No programa **CD0606 - Manutenção Natureza de Operação**, a natureza de venda normal da mercadoria, na aba **Adicionais** deverá ser preenchida o campo, **Natur Bonificação**, pois esta vai gerar o pedido de bonificação.

Ainda no programa **CD0606** deverá ser cadastrada uma natureza de bonificação que vai gerar somente a nota fiscal de bonificação, esta deverá estar marcada na aba **Adicionais**, campo **Natureza Bonificação** e também na pasta **Atualizações** a natureza não poderá estar parametrizada para **Gerar Duplicata**, pois não haverá cobrança dos itens enviados para bonificação.

4. No programa **CD0821-Manutenção Permissão Usuário**, definir se o usuário terá permissão para conceder bonificação ao pedido. Na pasta **Descontos** assinalar a opção de **Bonificação**.

5. No programa **CD1558 - Tabela Descontos**, cadastrar uma tabela de desconto, pois mesmo sendo uma bonificação por item é necessário ter uma tabela de desconto para habilitar o parâmetro **Concede Bonif Qtd** pasta **Descontos**, o qual virá marcado no pedido de venda.

6. No programa **PD4000 - Implantação Pedido de Venda**, implantar o pedido de venda.

Para que o pedido de bonificação seja gerado, é necessário que o pedido de venda esteja aprovado. Essa validação, poderá ser verificada no programa **PD1001- Pedido Venda**, na pasta **Cred**.