

Cross Segmentos - Linha Datasul - MDFE -

Informações necessárias para avaliar situação relacionadas ao processamento MDFe

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Quais informações encaminhar para o suporte analisar situações relacionadas ao **MDFe - Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFE) – Versão 12

Solução

Para que seja possível a análise de situações relacionadas ao **MDFe**, será necessário simular a situação com os seguintes **logs** ativos:

1. No **TSS - Totvs Service SOA**, ative os parâmetros abaixo no arquivo **appserver.ini**, que encontra-se dentro do diretório de instalação do **TSS**:

[SPED]

SPED_SAVEWSDL=1

NFESPED_WF=1

[JOB_WS]

XMLSAVEALL=1

Reinicie o **TSS**, ative o extrato de versão e o **clientlog** e em seguida realize a simulação do erro.

Ao término da simulação, envie as seguintes informações:

- Pasta **Wslogxml** que fica no diretório de instalação do **TSS**;
- Os **XML** que serão criados na pasta **System** que fica no diretório de instalação do **TSS**;
- Extrato de versão;
- **Clientlog**;
- Arquivo **console.log** que fica no diretório **bin/appserver** do diretório de instalação do **TSS**;
- Arquivo **appserver.ini** que fica no diretório **bin/appserver** do diretório de instalação do **TSS**.

Depois do envio dos arquivos, altere novamente o parâmetro **XMLSAVEALL=0** e **SPED_SAVEWSDL=0** e reinicie o serviço do **TSS**, para que não gere mais os arquivos nos diretórios.

2. Referente ao documento **MDFe**, envie as imagens dos programas e *queries* conforme abaixo:

- **CD0403B - Configurações do TSS** - guia **Geral**;
- **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**, guia **Doc Eletrôn**;
- **FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento**, da série e estabelecimento utilizado na emissão do **MDFe**;
- **CD0151 - Parâmetros do MDFe**;
- **FT4704 - Manutenção MDFe** - Dependendo da situação é necessário enviar print de todas as pastas;
- **FT0921 - Monitor MDFe** - Com o documento selecionado em tela.

3. Execute os comandos abaixo no banco de dados do **TSS** e envie os resultados - exportados para o **Excel**, com os campos concatenados:

```
SELECT ID_ENT, NFE_ID, STATUS, STATUSCANC, NFE_PROT, MODALIDADE, AMBIENTE,  
TOTVSCOLAB, NUM_CONSNG  
FROM SPED050  
WHERE NFE_ID = 'XXX'
```

```
SELECT CSTAT_SEFR, XMOT_SEFR, NFE_PROT, LOTE  
FROM SPED054  
WHERE NFE_ID = 'XXX'
```

Substitua o **XXX** nos **SQLs** acima pela chave de acesso do **MDFe**.