

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como incluir um novo Depósito no Estoque

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:35 min**

Dúvida

Como incluir um novo **Depósito** no **Estoque**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

A criação de novo depósito no **Datasul** ocorre através do programa **CD0601 - Manutenção de Depósitos**, abaixo segue a definição dos campos desse programa:

- **Considera Saldo Ordens MRP:** Quando habilitado, as ordens em aberto relacionadas a este depósito serão consideradas para o planejamento da produção. Este parâmetro faz também que sejam consideradas as reservas direcionadas ao depósito.
- **Considera Saldo Disponível:** Esse campo é utilizado para validar se o saldo em estoque deste depósito está disponível para o ressuprimento. Caso não esteja marcado, não será considerado a nível de ressuprimento e planejamento de materiais.
- **Considera Saldo Alocação:** Quando habilitado, o depósito passa a considerar saldo alocado no depósito.
- **Deposito Processo:** Quando marcado, indica que será possível fazer o faturamento deste, mas aparecerá uma mensagem de advertência informando que esse depósito é de processo.
- **Deposito Reciclado:** Quando assinalado define que o depósito cadastrado é para produto reciclado. Esse também permite faturar, apenas apresenta uma advertência.
- **Deposito Produto Acabado:** Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para produto acabado onde permite o faturamento.
- **Deposito de CQ:** Quando marcado indica que esse depósito será utilizado pelo controle de qualidade, armazenando itens para que possam ser inspecionado.
- **Deposito Rejeito:** Quando marcado indica que esse depósito irá receber saldo de itens rejeitados pelo modulo de **CQ - Controle de Qualidade**.

Os depósitos parametrizados como sendo de **CQ** somente permitirão movimentação das rotinas do módulo de **Controle da Qualidade**, incluindo os que geram roteiros de inspeção, como por exemplo, **RE1001 - Manutenção de Documentos**, **CE0206 - Transferência Entre Depósitos**, entre outros do módulo de **Controle da Produção**.

Isso se deve a segurança do Sistema, pois se permitisse movimentação de tais depósitos por outras rotinas, no momento do retorno do **CQ** o roteiro de inspeção poderia ficar sem saldo para movimentação. Consequentemente, por segurança o Sistema somente gerará roteiro de inspeção para os depósitos parametrizados como de **CQ**.

- **Deposito WMS:** Quando assinalado define que os depósitos do **Datasul** efetuarão movimentações de entrada e saída no **WMS - Warehouse Management System**.
- **Aloca Saldo ERP:** Quando assinalado, define que ao efetuar um movimento de entrada do item para o **WMS**, seu saldo será alocado até o momento da conclusão do processo de armazenamento do item no **WMS**. Dessa forma, o item somente será disponibilizado para movimentação no **Datasul** após a conclusão do processo de armazenamento no **WMS**. O conceito **Alocação de Saldo** no **Datasul** nas movimentações para o **WMS** permite observar mais detalhes referente a essa alocação. Esse campo somente é habilitado quando o campo **Depósito WMS**, dessa função, estiver assinalado.
- **Tipo Depósito:** Indica o tipo de depósito cadastrado, as opções disponíveis são:
 - **Interno:** Selecionada esta opção indica se o depósito cadastrado é interno. Utilizado nas dependências da empresa.
 - **Externo (Outro):** Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo. Entende-se por depósito externo um espaço físico situado fora das dependências da empresa, como por exemplo, um porto nas operações de exportação.

A partir da release 12.1.2209 foram incluídas as duas opções abaixo para especificar o tipo de depósito que está sendo cadastrado. Quando o parâmetro **Dep Fechado** e/ou **Armazém Geral** estiverem selecionados no programa **CE0101 - Parâmetros do Estoque**, será necessário a devida parametrização para que as rotinas envolvidas funcionem corretamente:

- **Externo Arm. Geral:** Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Armazém Geral.
- **Externo Dep. Fechado:** Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Depósito Fechado.

Além das definições acima o depósito a ser utilizado exige alguns relacionamentos:

- **CE0105 - Manutenção de Localização**, realizado a criação da localização que está amarrada ao depósito e estabelecimento.
- **CE0110 - Contas Contabilização**, cadastrado a conta de saldo por grupo de estoque que irá receber e baixar saldo nesse depósito.
- Caso esse seja um depósito padrão de algum item, deverá ser informado para o item no programa **CD0140 - Manutenção Item x Estabelecimento Materiais**. Isso pode ser feito por família nos programas **CD0134 - Família Materiais** ou **CD0136 - Família Estabelecimento Materiais**, e exportado para os itens.