

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como fazer a ativação do custo padrão para estabelecimentos que já possuem movimentações

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Como fazer a ativação do **Custo padrão** para estabelecimentos que já possuem movimentações?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - **Versão 12**

Solução

O objetivo deste artigo é possibilitar ao usuário a ativação do **Custo padrão** para estabelecimentos que já possuem movimentações de estoque.

O primeiro ponto para implantar o **Custeio padrão** é ativar o custo *on-line* no programa **CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque**, nesse programa na aba **Dados** marque o parâmetro **Usa On-Line?**. A ativação do **Custo padrão** funciona em 2 fases permitindo ao usuário uma maior flexibilidade, pois o período do estoque anterior à implantação do **Custo padrão** não necessita estar fechado.

- **1ª Fase:** Através do programa **CE0112 - Ativação do Custo Padrão** é possível ativar o **Custo padrão** a partir de uma determinada data para os estabelecimentos que já possuem movimentações de estoque. Não podem existir movimentações de estoque com data igual ou superior à data de implantação do **Custo padrão**.
- **2ª Fase:** Após o fechamento de estoque do período anterior à implantação do **Custo padrão**, execute o programa **CE0113 - Inicialização do Custo Padrão** para que seja feita a atualização dos saldos iniciais pelo custo padrão. Esta atualização deve ser executada antes do fechamento do estoque do período em que o **Custo padrão** foi implantado.

A desativação do **Custo padrão** deve ser executada através do programa **CE0112A - Desativação do Custo Padrão**, o programa zera os valores de custo padrão em todas as movimentações de estoque existentes.

Tem também como objetivo tratar as notas de transferência e movimentações de terceiros pelo **Custo padrão**. Com isto, os retornos e devoluções de terceiros serão valorizados pelo **Custo padrão** do item da data da nota de remessa para terceiros.

As contas de variação de saldo e variação de movimento devem estar previamente cadastradas através do programa **CE0110 - Manutenção de Contas para Contabilização**, antes da implantação do **Custo padrão** para o estabelecimento.

Programas Relacionados:

- **CE0110 - Contas para Contabilização**
- **CE0112 - Ativação do Custo Padrão**
- **CEAPI001K - API do Estoque**
- **CE0409 - Fechamento do Estoque**
- **CE0413 - Reabertura do Estoque**
- **CE0113 - Inicialização do Custo Padrão**
- **RE0407 - Implantação do Saldos em Poder de Terceiros**

Importante

Algumas considerações dos módulos de **Manufatura** sobre a implantação do **Custo padrão**:

- Os movimentos com data anterior à implantação do tipo de **Custo padrão**, não irão atualizar o saldo das ordens de produção para este tipo de **Custo padrão**. Somente movimentos com data superior ou igual a esta data irão atualizar o saldo destas ordens.
- Sugerimos ao cliente analisar as ordens de produção em andamento entre os períodos, pré e pós-padrão, recomendando-se que todas as ordens sejam terminadas no período anterior a implantação do tipo de **Custo padrão**, abrindo-se novas ordens para continuidade da produção. Este procedimento é recomendado para evitar futuros problemas de interpretação do custeio padrão, permitindo também uma análise clara da valorização das ordens de produção por quaisquer tipos de custeio adotados.
- Sugerimos a orientação de consultoria para implantação desta funcionalidade, onde um especialista no referido assunto, com o objetivo de prover todas as informações necessárias às suas necessidades. Pois cada tipo de custeio possui uma particularidade que deve ser analisada junto ao cliente para avaliar a viabilidade de utilização do mesmo.