

Cross Segmentos - Linha Datasul - MPD - Parametrizar fator de conversão para gerar o item na unidade de medida do cliente

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:14min**

Dúvida

Como parametrizar o **fator de conversão** para implantar itens na unidade de medida do cliente?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Pedidos de Vendas (MPD) - Todas as versões

Solução

Para utilizar o **fator de conversão** na unidade do cliente, é necessário seguir os seguintes passos:

1 - No cadastro do item no programa **CD0903 - Atualização Itens Faturamento**, pasta **Inf Complem**, parametrize o campo **Emissão NF** como **Unidade do Faturamento**.

2 - Cadastre a unidade de medida do cliente e respectivo **fator de conversão** nos programas **CD0247 - Relac Item Unidade de Medida** ou programa **CD0504 - Atualização Itens Clientes**, de acordo com o definido para a busca no programa **PD0301- Atualização Parâmetros Pedidos** campo **Usa Fator Conversão Item x Cliente**:

- Se o campo estiver **marcado**, o Sistema irá buscar o fator do programa **CD0504**;
- Se o campo estiver **desmarcado**, então o Sistema irá buscar o **fator de conversão** do programa **CD0247**.

Vale ressaltar que também é necessária a parametrização do usuário comercial de acordo com a funcionalidade em questão, no programa **CD0821 - Manutenção Permissão Usuário**, pasta **Parâmetros**, campos **Item Cliente** e **Item Cliente Pedido** precisam estar marcados.

Para as notas digitadas no programa **FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais**, o Sistema não verifica o parâmetro **Usa Fator Conversão Item x Cliente** no programa **PD0301**. O programa verifica primeiro se existe um registro no programa **CD0504** e caso não encontre, então verificará o registro no programa **CD0247**.

Exemplo da parametrização realizada para utilização do **fator de conversão**:

1. No programa **CD0204 - Implantação Item**, o campo **Unidade Medida** refere-se a unidade do item controlada pelo **Estoque**. Para este exemplo, a unidade do item no **Estoque** é **PC = Peça**.
2. No programa **CD0247**, inclua um registro para este item, informando a **unidade de medida**

solicitada pelo cliente: **KG = Quilograma**.

No campo **Fator Conversão**, informe o fator pelo qual esta unidade de medida deve ser convertida. Neste exemplo utilizamos o valor: **2**, pois serão duas peças por quilograma.

No campo **Número Casas Decimais**, insira o número de casas decimais para o **fator de conversão** determinado. Neste caso, cadastramos com o valor **0**.

06.9.5503 - CD0247 - 2.00.00.009 - Relac Item Unidade de Medida

Arquivo Ajuda

Item: .compras .Compras - Projeto 87 PC

Unidade Medida: kg QUILOGRAMA

Fator Conversão: 2

Número Casas Decimais: 0

Origem Unidade Tributável: ▼

Código GTIN:

☐ Unidade Tributável para Mercado Interno (GTIN)

Opções para definir a unidade tributável

Na implantação do pedido de venda no **PD4000 - Implantação de Pedidos** ou **PD4050 - Implantação de Pedidos**, quando informado no campo: **Qt UM Fatur:** 10,00 **KG**, o Sistema realizará automaticamente a conversão na unidade do **Estoque** conforme parametrizado:

Quantidade Pedida = **10 KG**

Fator de Conversão = **2 PC**

Número de Casas decimais = **0**

Cálculo : (**10 / (2 / 10 elevado 0)**) = **5 KG**

A quantidade final será: **10KG / 5 PC**.

Importante

Tanto no arquivo **XML** quanto no **DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** serão apresentadas as duas unidades de medidas, por ser uma exigência da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda**.

Abaixo, segue o texto que consta no **Manual do Contribuinte** da **SEFAZ**, página **138**:

Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável, ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informações adicionais.

Caso não concorde, os fontes do impressor do **DANFE** são liberados e é possível fazer a customização para não gerar as duas unidades no documento. Mas destacamos que como o **DANFE** é um espelho do **XML**, pode gerar autuação.