

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFSE -

Parametrização para Calculo de NFSe

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:22 min**

Dúvida

Como parametrizar o Sistema para efetuar o cálculo de **NFSe**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSE) - Todas as versões

Solução

Para o cálculo de **NFSe**, realize a seguinte parametrização:

1. Programa **CD0903 - Atualização Itens Faturamento**

- Sugerimos que na guia **Inf Complem** todos os itens de serviço devem estar com o tipo de controle igual a **Débito Direto**;
- O parâmetro **Baixa Estoque** deve ou não ser marcado, de acordo com a necessidade da empresa;
- Na guia **Fiscal**, os campos **Cod Trib ICMS** e **Cod Trib IPI** devem ser igual a **Isento**. Para o campo **Cod Trib ISS** e **Alíquota ISS** deve ser parametrizado de acordo com o que deve ser calculado para a operação. No campo **Serviço** relacione o **Código de Serviço**, que é pré-definido como padrão no programa **FT0306 - Atualização Família Faturamento**.

O cadastro referente ao **Código de Serviço** deve ser realizado no programa **FT0308 - Tabela Código Serviço**, de acordo com a lista de serviços da **Lei Complementar 116/2003**.

2. Programa **CD0606 - Natureza de Operação**

- No campo **Tipo** defina como **Serviço**;
- Na guia **Atualizações** marque ou não o parâmetro **Baixar estoque**, de acordo com a necessidade da empresa, assim como os demais parâmetros para **Gerar Duplicata**, **Gerar Obrigações Fiscais**, **Estatísticas** ou **Contabilização**.
- Na guia **Impostos**, no grupo **IPI** para o campo **Cód Tributação** selecione a opção **Isento**. Para o grupo **ISS** para o campo **Cód Tributação** selecione a opção de acordo com o que deve ser calculado na operação;
- Na guia **ICMS**, para o campo **Cód Tributação** de **ICMS** selecione a opção **Isento**;

Para gerar o movimento no **Estoque** o campo **Baixa estoque** deve ser definido no programa **CD0606** e **CD0903**. Se um dos programas estiver com o campo desmarcado, então o item na nota será gerado com o campo **Baixa estoque** como **Não**.

O item com tipo de controle **DD - Débito Direto** não possui médio. Desta forma, se é necessário contabilizar um custo para o item com tipo controle **DD**, então pode ser parametrizado para realizar a baixa do estoque. O programa irá gerar um lançamento de entrada e outro de saída no **Estoque**, e um movimento contábil na conta **CPV - Custo Produto Vendido**. Porém não é uma parametrização obrigatória, cabe a empresa decidir se deve ou não gerar estas informações.

3. Programa **FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento**

- Na guia **Geral**, o parâmetro **ISS incluso preço**:

Se Marcado - o valor do **ISS** já está incluso no preço de tabela e/ou informado do serviço;

Se Desmarcado - o valor total do serviço será acrescido do valor do **ISS**.

Saiba mais

Referente a combinação do código de tributação de **ISS**, acesse o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Código de Tributação do ICMS, IPI e ISS

Para a parametrização da retenção de **ISS**, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Cálculo de ISS Retido no faturamento por Serviço/Município

O fato gerador do imposto **IR** ocorre na prestação do serviço, desta forma, a retenção deve ser realizada na emissão da nota. Para mais informações referente ao cálculo, acesse o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Calcular o IRRF - Imposto Retido na Fonte nas notas de saída

Glossário

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço

IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

ISS - Imposto Sobre Serviços

IR - Imposto de Renda

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica