

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Tempo de Ressuprimento para Planejamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:40 min**

Dúvida

O que é o tempo de ressuprimento do item, conhecido também como *lead time*, como se aplica e onde parametrizar no Sistema?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - Versão 12

Solução

O *Lead Time* é o tempo de espera para a produção ou compra de um item.

Os campos referente ao *Lead Time* podem ser parametrizados no programa **CD1107 - Manutenção Item Manufatura**, para planos de produção **mono estabelecimento** definido no programa **CD0301 - Plano Produção/Previsão Vendas**, ou se o plano for **multi estabelecimento** no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimento**, onde a unidade de tempo deve ser informado em **Dias**:

Item Comprado

- **Ressupr Compras** - Informar o prazo, em dias corridos, que o departamento de compras necessita para efetivar a compra de um item. Considera-se o prazo decorrido desde o processo de cotação até a liberação do pedido de compra.
- **Ressupr Fornec** - Informar o tempo que o fornecedor necessita para a entrega dos itens. É contado desde o dia do recebimento do pedido de compra até a entrada do pedido na empresa.
- **Ressupr CQ** - Inserir o prazo em dias corridos, necessários para que o setor de controle de qualidade libere os materiais para o estoque, a contar da data do recebimento para fins de inspeção.

Item Fabricado

- **Ressupr min Fabric** - Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para o item. Identifica o número de dias que é considerado como mínimo para o item. Por exemplo: Se for informado 4, indica que qualquer quantidade a ser fabricada não tem um tempo de ressuprimento menor que 4 dias.
- **Ressupr CQ Fabric** - Informar o prazo, em dias úteis, decorridos entre a data de término da ordem de produção e a data em que esteja aprovado pelo setor de controle da qualidade.
- **QT Min Ressupr** - Inserir a quantidade mínima de peças para o ressuprimento. Indica a quantidade de início para a qual deve ser considerado que o tempo de ressuprimento

começa a ser variável. Por exemplo: Se for informadas 1000 unidades, para uma necessidade menor que 1000 unidades deve-se considerar um *lead time* constante, e a partir dessa quantidade o tempo de ressurgimento de fabricação começa a ser variável.

- **Var Tempo:** Inserir um valor que indica a taxa de variação de tempo a cada **n** unidades a mais processadas. Sendo que **n** é a variação de quantidade de ressurgimento.
- **Qtd Ressup:** Inserir uma quantidade de referência para um incremento dos dias informados na variação de tempo de ressurgimento.

Importante

O Planejamento **não** verifica o tempo de ressurgimento parametrizado para o fornecedor nos programas **CC0105 - Manutenção Itens Fornecedor/CC0531 - Manutenção Item Fornecedor Estabelecimento**.

Saiba mais

Informações sobre como são calculadas as datas das ordens planejadas conforme o *lead time* parametrizado:

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Cálculo das datas de início e término das ordens

Mais informações sobre o cálculo do ressurgimento variável:

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Ressurgimento variável

Aplicação do tempo de ressurgimento no módulo de **Compras**:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Parametrização do Tempo de Ressurgimento Lead-time

Aplicação do tempo de ressurgimento no módulo de **Estoque**:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - O que representa os campos Ressupr. Fornec. e Ressupr. Compras do programa CD0140 - Manutenção Item X Estab Materiais