

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo - Tratamento de refugo no módulo Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Dúvida

Como é o tratamento de refugo no módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

Solução

É possível refugar o item pai da ordem no momento do reporte pelo módulo de **Produção**, entretanto, este módulo não possui um tratamento individual para o **Item Refugo** informado no programa **CD1112 - Item x Estabelecimento**, por isso, independentemente se o parâmetro **Contr Est Refugo** estiver selecionado e possuir item informado no **CD1112**, o movimento de **REF - Refugo** ou **ACA - Acabado** sempre será gerado para o item pai da ordem. O parâmetro **Contr Est Refugo** nos programas **CD1112** e **CP0105 - Alteração item** é habilitado somente se o módulo de **SFC - Chão de fábrica** estiver implantado.

O que determina se o movimento a ser gerado será **REF** ou **ACA** é o **tipo de tratamento do refugo** que pode ser definido nos programas **CP0105 - Alteração Item** e **CD1112**, e decidirá a forma como será destinado o item refogado no momento do reporte de produção.

Existem dois tipos de tratamento de refugo:

- **Reciclável:** Quando utilizado este tratamento, ao apontar uma quantidade refugada no reporte de produção, é gerado um movimento de **ACA - Acabado**, para o **Depósito de Reciclado** parametrizado no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**. Neste caso, a quantidade reportada desconta a quantidade refugada, ou seja, se for realizado um reporte de 10 peças e forem refugadas 4 peças, então, será gerado um **ACA** de 6 peças para o estoque no depósito informado e um **ACA** de 4 peças para o depósito de reciclado informado no **CP0106**.
- **Perda Total:** para este tipo de refugo é gerado um movimento de **REF - Refugo**, de saída do depósito onde entrou o acabado, retirando o saldo em estoque das peças rejeitadas, ou seja, se em um reporte de 5 peças, foi feito o refugo de 2 peças, será gerado um movimento de **ACA** de 5 peças para o **depósito de entrada de acabado** e outro movimento de **REF** de 2 peças retirando o saldo deste depósito.

Saiba mais

O módulo de **Produção** não possui tratamento para refugo de matéria prima. Quando há necessidade de refugar matéria prima, é necessário que seja realizado pelo módulo de **Estoque**.

Mais detalhes podem ser verificados na documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como baixar refugo no módulo de Estoque

Mais informações sobre refugo estão disponíveis nos *links* abaixo:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Refugo - Conceitos básicos do tratamento de refugo na Manufatura

Manufatura - Linha Datasul - SFC – Tratamento do ROP no Chão de Fábrica