

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Como são calculados os valores na geração da nota fiscal de entrada de importação

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:30 min**

Dúvida

Como são calculados os valores na geração da **nota fiscal de entrada de importação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

A nota fiscal de **Importação** é calculada de forma diferenciada, considerando os impostos internacionais. Segue detalhamento:

Valor da Mercadoria:

Valor da mercadoria = (Valor unitário na moeda da cotação e na unidade de medida do fornecedor sem **IPI** * Quantidade na unidade de medida do fornecedor) * Cotação da moeda da cotação para a data de cotação informada na nacionalização.

Valores das Despesas:

Valor da despesa = Valor da despesa na moeda informada * Cotação da moeda informada para a data de cotação informada na nacionalização → Rateado entre os itens da nota. O rateio é realizado conforme o tipo de despesa:

- **Taxa sobre peso:** O rateio considera o peso líquido dos itens;
- **Taxa sobre quantidade:** O rateio considera a quantidade interna dos itens;
- **Demais tipos:** O rateio considera o valor da sequência do item na nota fiscal.

Impostos:

É importante observar que os impostos descritos a seguir são calculados em cascata, ou seja, os impostos fazem parte da base de cálculo do imposto seguinte, por isso, qualquer diferença no valor calculado irá influenciar o valor do próximo imposto calculado.

II – Imposto de Importação:

Base de cálculo = Valor da mercadoria + Despesas de importação parametrizadas para **Incidir no Imposto de Importação**.

Valor do imposto = Base de cálculo * alíquota informada para o item.

- Consultar no **CD2565 - Cadastro de Despesas e Impostos** se a despesa está marcada para

incidir no imposto de importação.

Quando informado no cadastro **RE0106 - Manutenção Itens Recebimento** o **II suspenso** ou no momento da **Nacionalização - IM0100B**, o Sistema não fará o cálculo do **II** na nota fiscal, porém irá considerar para o cálculo do **PIS - Programa Integração Social / COFINS - Contribuição para Financiamento para Seguridade Social**.

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados:

Base de cálculo = Valor da mercadoria + despesas de importação parametrizadas para incidir no **IPI** + **Imposto de Importação** quando parametrizado para incidir na base do **IPI**.

Valor do imposto = Base de cálculo * alíquota do **IPI** na nota.

– Consultar no **CD2565 - Cadastro de Despesas e Impostos** se a despesa está marcada para incidir **IPI**. No caso das despesas que incidem no valor do frete, será considerado o parâmetro **Inclui Frete na Base do IPI** da **Natureza de Operação – CD0606** e o **Incidência Base IPI** do programa de despesas será desabilitado.

Quando informado no cadastro de **Manutenção Itens Recebimento – RE0106** o **IPI suspenso** ou no momento da nacionalização **IM0100D - Atualização Itens Impostos**, o Sistema não fará o cálculo do **IPI** na nota fiscal, porém irá considerar para o cálculo do **PIS/COFINS**.

PIS:

Valor do Imposto = Resultado da fórmula definida nos parâmetros de importação, onde:

c = Alíquota do **PIS**;

VA – Valor Aduaneiro = Valor da mercadoria + Despesas de importação quando parametrizadas para incidir no **PIS** valor aduaneiro;

Base de cálculo = Valor do imposto / Alíquota do **PIS**

– Quando informado **Valor Unit PIS** para o item:

Valor do Imposto = Quantidade do item * Valor unitário.

– Quando informado **Valor Unit por Volume** para o item:

Valor do Imposto = Quantidade do item * (altura * largura * comprimento) * Valor unitário por volume.

COFINS:

Valor do Imposto = Resultado da fórmula definida nos parâmetros de importação, onde:

d = Alíquota do **COFINS**;

VA – Valor Aduaneiro = Valor da mercadoria + Despesas de importação quando parametrizadas

para incidir no **COFINS** valor aduaneiro;

Base de cálculo = Valor do imposto / Alíquota do **COFINS**.

– Quando informado **Valor Unit COFINS** para o item:

Valor do Imposto = Quantidade do item * Valor unitário.

Base de cálculo = 0

– Quando informado **Valor Unit por Volume** para o item:

Valor do Imposto = Quantidade do item * (altura * largura * comprimento) * Valor unitário por volume.

Base de cálculo = 0

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços:

Base de Cálculo = (Valor da mercadoria + Despesas de importação parametrizadas para incidir no

ICMS + imposto de importação quando parametrizado para incidir na base do **ICMS** + **IPI**

quando parametrizado para incidir na base do **ICMS** na natureza + **PIS** quando parametrizado

para incidir na base do **ICMS** + **COFINS** quando parametrizado para incidir na base do **ICMS**) / 1

- Alíquota do **ICMS** quando parametrizado para **ICMS** integrar a própria base de cálculo.

Valor do imposto = Base de cálculo * Alíquota do **ICMS** na nota.

– Consultar no cadastro de despesas e impostos **CD2565 - Cadastro de Despesas e Impostos** se a despesa está marcada para incidir **ICMS**.

Conferência:

Caso a nota fiscal não esteja com os valores desejados, sugerimos que sejam utilizadas as opções abaixo para conferência:

– Utilizar botão **Conferência** disponível no programa **IM0100 - Nacionalização/Geração**

Doctos. Entrada que irá gerar uma prévia dos valores calculados para a nota fiscal, agrupados

por **Classificação Fiscal** para facilitar a conferência com os dados da **Declaração de Importação**;

Caso os valores gerados pela opção de conferência estejam divergentes dos valores da **DI**, realizar as seguintes verificações:

– No programa **CD0103 - Manutenção Cotações Moedas**, verificar a cotação da moeda da data da cotação informada no programa **IM0100 - Nacionalização/Geração Doctos. Entrada**.

– Relatório **RE0401 – Listagem Conferência Documentos**:

Na pasta **Parâmetros** marcar os campos: **Despesas Importação** e **Histórico Cálculo**

PIS/COFINS na **Geração do Documento** pelo programa **IM0100 - Nacionalização/Geração Doctos. Entrada**.

- Relatório gerado pela rotina **IM0655 - Custo Real de Importação**:
Posição **Importação – Embarques**: Na pasta **Impressão**, marcar todos os campos. Este relatório é utilizado para visualizar a data da cotação utilizada na nacionalização.
- Consulta no **IM0000 - Parâmetros de Importação** para conferir a fórmula utilizada para o **PIS/COFINS**, na pasta **PIS/COFINS**.
- Para comparação do valor calculado pelo **Despachante** do **PIS/COFINS** com o Sistema, utilize o programa de parâmetros de Importação **IM0000 - Parâmetros de Importação**, pasta **PIS/COFINS**, para simular o cálculo.
- Antes e após a nacionalização para consultar as alíquotas e pesos utilizar o programa **IM0045 - Embarques**, botão **Pesos e Impostos**.
- No momento da nacionalização é possível conferir alíquotas e pesos dos itens através dos botões **Pesos e Cubagem** e **Impostos – IM0100D**, ou através do botão **Conferência**.
- Montar os valores considerados pelo Sistema conforme acima.

Quando o cálculo é realizado através de um **Despachante**, sugerimos comparar dados da listagem **RE0401 - Conferência de Documentos**, a **Planilha** da **COANA - Coordenação-Geral de Administração Aduaneira** preenchida utilizada pelo **Despachante** e solicitar os demais valores considerados pelo **Despachante**, realizando as parametrizações de despesas e impostos necessárias de forma que os cálculos fiquem compatíveis.

Após a verificação e respectivos ajustes, eliminar a nota de entrada gerada no recebimento e realizar novamente a **Nacionalização do Embarque/DI**.