

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como ocorre o cálculo da curva ABC e Lote Econômico

🕒 Tempo aproximado para leitura: 00:02:15 min

Dúvida

Como ocorre o cálculo da **Curva ABC** e **Lote Econômico**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

O **LE - Lote econômico** é a quantidade ideal que a empresa deve comprar ou produzir. É calculado automaticamente pelo programa **CE0339 - Curva ABC por consumo**. Quando o **Lote econômico** estiver definido com o tipo igual a **Automático** no programa **CE0330 - Manutenção Item x Estab Estoque**, esse é atualizado conforme abaixo.

Fórmula de cálculo:

$$LE = K * \left(\frac{\sqrt{M * CP}}{M} \right)$$

onde:

LE = Lote Econômico

M = Preço Médio Item

CP = Consumo Previsto

K = calculado conforme fórmula:

$$K = \frac{D}{N}$$

Demanda: Somatória das raízes quadradas do valor consumo previsto do item, para os itens considerados na seleção do **CE0339**.

D = Demanda, calculada conforme fórmula:

$$D = \sum (\sqrt{M * CP})$$

N = Número de ordens do **CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque**, caso seja **0**, seu valor será atribuído conforme a **Classificação ABC** do item:

- **1,0** - para item **classe A**

- **0,5** - para item **classe B**
- **0,3** - para item **classe C**

Preço médio: tipo de preço definido no momento da execução do programa.

Consumo previsto = (Consumo acumulado do item / Fator pond.total) do Item * índice consumo previsto da família do Item).

Consumo Período = (Qtde. saídas nas contas de consumo no período - Qtde. entradas nas contas de consumo período) * Fator de Ponderação do Período.

Consumo Acumulado: Total consumido do item por período.

Fator Ponderação: Soma dos fatores de ponderação implantados para total família do item.

Nos parâmetros do **Estoque CE0101 - Manutenção Parâmetro Estoque** e **CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque** será informado o número de **dias máximo e mínimo** que o item poderá permanecer no **Estoque** para cada **Classe A, B e C** dos itens. Com base nisso será calculado:

Nro. dias do item = 30 * lote econômico / consumo previsto.

Importante

- Se o número de dias for menor ou maior que o parametrizado então será calculado, respectivamente;
- Se o número de dias for menor que o parametrizado para a **classe do item** então o **lote econômico** será ajustado para: **LE = consumo previsto * Nro. dias mínimo para classe / 30.**
- Se o número de dias for maior que o parametrizado para a **classe do item** então o **lote econômico** será ajustado para: **LE = Consumo Previsto * Nro. dias máximo para classe / 30.**