

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Mensagem 1.563 - Fase do cálculo do preço médio deve ser 4.

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:35 min

Ocorrência

Quando está sendo executado o **Fechamento de Estoque - CE0409** ocorre a mensagem **1563 - Fase do cálculo do preço médio deve ser 4.**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Causa

Esta mensagem porque o **Calculo do Médio - CE0401** permite ser calculado em fases. Quando no programa **CE0401** for marcada a opção **Médio em Fases** é necessário executar quatro vezes, sendo:

- 1ª Itens Comprados,
- 2ª Ordens de Manutenção,
- 3ª Ordens de Investimento,
- 4ª Ordens de Produção.

Se não estiver calculada as ordens de produção o programa **CE0409** apresentará o erro 1.563.

Solução

Nessa situação a única opção é executar o programa **CE0412 - Contabilização de Estoque** para descontabilizar, e após isso temos duas opções:

- Executar mais três vezes o **CE0401** para calcular as outras fases até a ultima;
- Executar o programa **CE0420 - Desatualização Preço Médio Mensal** e executando de novo o **CE0401** sem marcar a opção **Médio em Fases**.