

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MCM - Informações de crédito disponíveis na consulta de pedidos

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

## Dúvida

Quais informações de crédito estão disponíveis na consulta de pedidos?


## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Avaliação de Crédito (MCM) – Todas as versões

## Solução

A consulta de pedidos na pasta crédito apresenta os dados relacionados ao crédito. As Informações de Crédito podem apresentar cinco informações distintas:

- Aprovador de Crédito,
- Situação Avaliação de Crédito,
- Data de Aprovação de Crédito,
- Motivo Bloqueio Crédito,
- Motivo Liberação Crédito Forçado.



06.9.5511 - PD1001 - 2.00.00.040 - Pedido Venda

Arquivo Ajuda

Cliente: 33932 Pedido Cliente: 142/0112/1-1 Nr Pedido: 216.988

Geral Datas Param Obs Ent **Cred** Sit Prog Bonif

Aprovador Crédito: Sistema

Situação Avaliação Crédito: Aprovado

Dt Aprov Crédito: 27/05/2010

Motivo Bloqueio Crédito

Motivo Liberação Crédito Força

Motivo da não liberação de crédito para o pedido

Aprovador de Crédito apresenta duas situações:

**Sistema:** quando a avaliação foi feita pelo sistema com base critérios parametrizados para

avaliação.

**Automático:** quando a situação de crédito do cliente é parametrizada para aprovar automaticamente todos os pedidos implantados ou o nome do usuário aprovador do crédito.

Situação de Avaliação de Crédito pode apresentar como:

**Não avaliado:** significa que o pedido de venda não sofreu nenhuma avaliação de crédito até o presente momento. O pedido ficará nesta situação caso os indicadores de crédito do cliente, informados no programa **CM0102 - Informações Crédito Cliente**, estejam com os seguintes valores:

- Indicador de crédito: Normal ou Só implanta pedidos
- Avaliação na implantação do pedido: Não avalia

**Avaliado:** Significa que o pedido de venda já sofreu uma avaliação de crédito no momento de sua implantação e foi aprovado, porém ainda terá que sofrer uma nova avaliação no momento da implantação do embarque, caso utilize a rotina de pré-faturamento, ou do cálculo da nota, caso não utilize a rotina de pré-faturamento. O pedido somente passará para a situação de **aprovado** ou **reprovado**, depois que sofrer a segunda avaliação. O pedido ficará nesta situação caso os indicadores de crédito do cliente, informados no programa **CM0102**, estejam com os seguintes valores:

- Indicador de crédito: Normal ou Só implanta pedidos.
- Avaliação na implantação do pedido: Avalia somente atrasos de duplicatas ou Avalia limites e atrasos de duplicatas.
- Avaliação na implantação do embarque: Avalia somente atrasos de duplicatas ou Avalia limites e atrasos de duplicatas.

**Aprovado:** significa que o pedido sofreu todas as avaliações que necessitava antes de poder ser faturado, sendo que o cliente não possuía nenhum problema de crédito.

**Não Aprovado:** significa que o pedido sofreu todas as avaliações que necessitava antes de poder ser faturado, porém o cliente possui algum problema de crédito.

**Pendente Informação:** essa situação só acontecerá quando o parâmetro **Avaliar Crédito Intellector** estiver marcado no **CM0101 - Parâmetros Avaliação Crédito** e o cliente possuir dados pendentes de atualização.

**Data de Aprovação de Crédito** mostra a data em que foi feita a avaliação de crédito.

**Motivo Bloqueio Crédito** é apresentada quando o pedido foi reprovado.

**Motivo Liberação Crédito Forçado** é apresentada quando o pedido foi aprovado manualmente.