

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Gerar ordem de compra a partir da ordem de produção

🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:01:10 min**

Dúvida

Como gerar ordem de compra automaticamente a partir da criação da ordem de produção pelo **CP0301 - Manutenção Ordem Produção?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - A partir da versão 12

Solução

Para que a ordem de compra seja gerada junto com a criação da ordem de produção, é necessário no **CP0106 - Parâmetros da produção**, o parâmetro **Ordem Compra p/ beneficiamento automática** estar igual a **Sim**. O tipo da ordem de produção deve ser **Externa** ou **Interna/Externa**. Para criar uma ordem do tipo **Externa**, é necessário cadastrar na **Engenharia**, uma ou mais operações do tipo **Externa** no programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**. Para a ordem do tipo **Interna/Externa**, deve-se cadastrar operações externas e internas para o item no **EN0507**.

É possível ainda, cadastrar roteiros de fabricação no programa **EN0506 - Manutenção Roteiros**, e em seguida vinculá-los ao item no **EN0507** na aba **Roteiros** e gerar os processos de fabricação. Assim, no momento da abertura da ordem de produção é possível escolher o roteiro de acordo com a necessidade, podendo ser tanto o **Externo** quanto o roteiro **Interno/Externo**.

Na tela **CP0507 - Relacionamentos Ordem**, na aba **Ordem Compra**, é possível consultar a ordem de compra criada e vinculada a ordem de produção.