

Manufatura - Linha Datasul - MRP - Simulação de estoque - ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Por que a ordem de produção não está aparecendo na simulação do estoque?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - Versão 12

Solução

As ordens de produção do programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** são consideradas como ordens comprometidas no **Planejamento**, e para que sejam listadas nos programas **CD0284 - Simulação Estoque** e **CD0420 - Relatório Simulação Estoque** é necessário que:

- O módulo de **Produção** esteja implantado no programa **CD0101 - Atualização Parâmetros Globais**;
- Nos parâmetros do programa deverá estar parametrizado para mostrar **Ordens de Produção**;
- A ordem de produção não poderá estar com situação **Finalizada** ou **Terminada**;
- A **data de término** da ordem de produção deverá ser menor ou igual a **data de corte** do programa;
- O **depósito** da ordem deverá estar parametrizado para **Considerar Saldo Ordens MRP** no programa **CD0601 - Manutenção Depósitos**;
- O saldo apresentado no programa **CD9070 - Ordens Produção, Pág. 2** será:
saldo = quantidade da ordem - quantidade produzida. Se esta diferença for menor ou igual a zero, esta ordem não será visualizada na simulação estoque.