

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo para criação da ordem de produção manual

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Qual o fluxo para criação da ordem de produção manual?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A ordem de produção pode ser criada manualmente através do programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**.

No **CP0301**, deve-se clicar no botão **Inclui Nova Ocorrência** para incluir uma nova ordem.

Na tela **CP0301D1 - Inclusão/Modificação Ordem Produção**, na aba **Pag 1** deve-se informar o item que será produzido e os demais campos serão sugeridos automaticamente conforme cadastros ou, *default* do Sistema, porém, é possível informar cada parâmetro de acordo com a necessidade.

06.9.5617 - CP0301D1 - 2.00.00.028 - Inclusão/Modificação Ordem Produção

Pag 1 Pag 2 Pag 3

Ordem Produção: 278.322

Item: k| teste

Qtde Ord: 1,0000	Conta Ordem: 1.122.114.000.00.114
Un Medida: un	Reporta Prod: Ordem
Tipo: Interna	Alocada: Total
Estado: Não Iniciada	Estabelecimento: 1
Linha Produção: 2	Depósito: ALM
Referência:	Planejador: blocok

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

É possível informar o tipo da ordem de produção, que podem ser: **Interna, Externa, Interna/Externa, Retrabalho, Conserto, Manutenção, Ativo Fixo, Ferramentaria e Reaproveitamento.**

O estado da ordem, por *default* é **Não Iniciada** ou **Liberada** se utilizar o conceito de liberação de ordem disponível no **CP0106 - Parâmetros Produção**, porém, é possível selecionar outros estados: **Iniciada, Liberada, Reservada, Separada, Requisitada, Iniciada, Finalizada e Terminada.**

O tipo de reporte é proveniente do cadastro do **Itens x Estabelecimento - CD1112**, porém, é possível alterar para: **Ordem, Operação, Ponto de Controle e Item.**

O tipo de alocação também provém do cadastro do item no **CD1112**, mas permite alterar para: **Total, Parcial e Proporcional.**

Na aba **Pag 2**, as datas são sugeridas conforme a data da criação e o período de produção do programa **CD0409 - Manutenção Tipos Períodos** e permite ainda informar dados do **Cliente, Grupo Cliente, Pedido Cliente, Sequência Pedido, Unidade de Negócio, Lote, Prioridade e Ordem de Investimento** caso tenha.

06.9.5617 - CP0301D1 - 2.00.00.028 - Inclusão/Modificação Ordem Produção

Pag 1 Pag 2 Pag 3

Data Início: 05/07/2021
 Data Término: 06/07/2021
 Data Original Término: 06/07/2021
 Data Emissão: 05/07/2021
 Cliente:
 Grupo Cliente: 0
 Pedido Cliente:
 Sequência Pedido: 0
 Unidade Negócio: 01

Lote/Série:
 Prioridade: 99
 Ordem Invest: 0
 Início Mais Cedor: 05/07/2021 HRA IMC: 00:00
 Fim Mais Tarde: 06/07/2021 HRA FMT: 23:59
☒ Emite Ordem
☒ Emite Requisição
 Lista Componentes:
 Roteiro:
 OK Salvar Cancelar Ajuda

Na aba **Pag 3**, é possível incluir uma narrativa para ordem e por fim clicar no botão **OK** para que a ordem seja criada.

06.9.5617 - CP0301D1 - 2.00.00.028 - Inclusão/Modificação Ordem Produção

Pag 1 Pag 2 Pag 3

Narrativa
 Narrativa da ordem de produção 278.322.

OK Salvar Cancelar Ajuda

Na aba **Reservas** do **CP0301**, deve-se informar os itens que serão consumidos durante o processo. Estes componentes poderão ser carregados na ordem automaticamente conforme cadastro da engenharia no programa **EN0105 - Manutenção Estrutura Item**, e também é possível **Incluir, Eliminar, Modificar** e **Pesquisar** itens na tela que compõem o processo, bem como substituir um item principal da reserva por um item alternativo, caso tenha esse cadastro realizado no programa **EN0105**, o botão **Alternativos** ficará habilitado para permitir realizar essa substituição manualmente e será apresentado um asterisco na coluna **Alt** para o item.

06.9.5617 - CP0301 - 2.00.00.049 - Manutenção Ordem Produção

Arquivo Ajuda

Ordem Produção: 278.322 Estado: Liberada

Item: k teste

Qtde Ord: 1,0000 un Reporta Prod: Operação

Referência: Unid. Negócio: 01 Processo: /

Alt	Item Reserva	Item Pai	Roteiro	Oper	Qtde	Un	Estado	Re
*	k3	k		0	1,0000	un	Ativo	

Incluir Modificar Eliminar Parâm Fórmulas Simulação Alternativos Pesquisa

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Operações**, deve-se incluir o processo do item, ou seja, informar cada operação/etapa do processo ou roteiro que o item vai sofrer. Estas operações podem ser carregadas automaticamente conforme cadastro da engenharia no programa **EN0507 - Processo Fabricação Item**, ou incluídas manualmente informando o grupo de máquina que vai realizar a tarefa. Nessa aba é possível **Incluir, Modificar, Eliminar, Copiar Operação** e **Substituir** a operação principal pela operação alternativa caso a mesma possua o cadastro na engenharia. Através dos botões laterais é possível ordenar as operações conforme necessidade.

06.9.5617 - CP0301 - 2.00.00.049 - Manutenção Ordem Produção

Arquivo Ajuda

Ordem Produção: 278.322 Estado: Liberada

Item: k teste

Qtde Ord: 1,0000 un Reporta Prod: Operação

Referência: Unid. Negocio: 01 Processo: /

Reservas Operações Rede Pert Splits Erros

Seq	Oper	Descrição	Item	Descrição	Roteiro
1	10	oper do gm1	k	teste	
2	20	Teste	k	teste	

Incluir Modificar Eliminar Copia Operação Oper Alternat

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Rede Pert** é possível **Incluir**, **Modificar** e **Eliminar** a *rede pert* das operações ou gerar automaticamente através do botão **Gerar**, bem como **Consistir** para verificar se as sequências estão corretas.

06.9.5617 - CP0301 - 2.00.00.049 - Manutenção Ordem Produção

Arquivo Ajuda

Ordem Produção: 278.322 Estado: Liberada

Item: k teste

Qtde Ord: 1,0000 un Reporta Prod: Operação

Referência: Unid. Negocio: 01 Processo: /

Reservas Operações Rede Pert Splits Erros

Item	Roteiro	Oper	Item Predecessor	Rot Predecessor	Oper Pred
k		20	k		10

Incluir Modificar Eliminar Gerar Consiste

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Split**, é possível **Dividir, Unir, Encerrar, Reabrir e Modificar** o *Split* criado automaticamente com base nas operações da aba **Operações**. Essa aba somente fica disponível se o módulo **Chão de Fábrica** estiver ativo.

06.9.5617 - CP0301 - 2.00.00.049 - Manutenção Ordem Produção

Arquivo Ajuda

Ordem Produção: 278.322 Estado: Liberada

Item: k teste

Qtde Ord: 1,0000 un Reporta Prod: Operação

Referência: Unid. Negócio: 01 Processo: /

Reservas Operações Rede Pert Splits Erros

Item/Roteiro	Oper	Spl	Grp Maq	C Trabalho	Qtd Prev	UN	Estado	Descrição
k	10	1	gm1	ct1	1,0000		Liberado	oper do gm1
k	20	1	GM2	ct2	1,0000		Liberado	Teste

Dividir Unir Encerrar Reabrir Modificar

Enter data or press ESC to end.

Na aba **Erros**, serão apresentadas mensagens de eventuais erros na configuração da ordem, como no exemplo abaixo.

06.9.5617 - CP0301 - 2.00.00.049 - Manutenção Ordem Produção

Arquivo Ajuda

Ordem Produção: 278.296 Estado: Não Iniciada

Item: k2 x

Qtde Ord: 10,0000 kg Reporta Prod: Ordem

Referência: Unid. Negocio: 01 Processo: /

Reservas Operações Rede Pert Splits Erros

Erro	Data Transac	Hora	Descrição Erro
361	26/05/2021	10:16:28	Rede Pert possui várias operações finais!

Detalhar

Enter data or press ESC to end.

Saiba mais

Mais informações sobre os tipos de ordem de produção: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Tipos de ordens de produção

Estado das ordens de produção: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Estados de uma ordem de produção

Tipos de alocação: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Tipos de alocações existentes

O *help* do programa **CP0301** está disponível neste [link](#): Manutenção Ordem Produção - CP0301