

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte assíncrono

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Como realizar o **Reporte Assíncrono** na produção?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A funcionalidade do reporte assíncrono tem como objetivo efetuar as transações de **reporte do acabado** e **requisição dos componentes** em momento diferente do apontamento.

Este procedimento é realizado no programa **CP0324 - Reporte Produção Item**, porém para que o processo de reporte assíncrono seja utilizado, deverão ser alteradas as posições do campo **param-cp.char-2**, conforme abaixo:

Posição 7 – Indica se a empresa irá trabalhar com reporte assíncrono.

Posição 8 – Indica se o movimento de acabado será assíncrono.

Posição 9 – Indica se o movimento de requisição será assíncrono.

Para efetuar a atualização dos parâmetros da produção, é necessário executar o comando abaixo no **Editor Progress**:

```
FIND FIRST param-cp.
```

```
ASSIGN SUBSTR(param-cp.char-2,7,1) = '1'.
```

```
ASSIGN SUBSTR(param-cp.char-2,8,1) = '1'. /* caso trabalhe com geração acabado assíncrono */
```

```
ASSIGN SUBSTR(param-cp.char-2,9,1) = '1'. /* caso trabalhe com geração requisição assíncrono */
```

Saiba mais

Mais informações sobre o reporte assíncrono estão disponíveis nos seguintes artigos:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte assíncrono - Parametrização do item

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Reporte assíncrono - Verificar e processar pendências