

Manufatura - Linha Datasul - APS - DB0200 -

Atualização de saldos em estoque no APS

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Como funciona a atualização de saldos em estoque no **APS - Planejamento Avançado**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - A partir da versão 12

Solução

No programa **DB0200 - Atualização de Dados**, são exibidas duas opções para atualização de saldos:

- **Saldos em Estoque;**
- **Saldos em Terceiros.**

Os saldos são importados separadamente por **Estabelecimento, Item, Lote e Data de validade, Quantidade em estoque e Tipo de saldo** - interno ou em terceiros, sendo possível parametrizar no cenário, programa **DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento**, os estabelecimentos e tipos de saldos que devem ser considerados.

Quando o **ERP** for **Datasul**:

- Se marcado o parâmetro **Saldos em Estoque** no **DB0200**, serão atualizados todos os registros de saldo de acordo com a regra abaixo:
 - Itens que forem informados na faixa **Seletiva** do **DB0200**;
 - Que tiverem saldo disponível, conforme **CE0830 - Consulta Saldos Item**, com quantidade diferente de zero;
 - Serão respeitados os estabelecimentos informados na **Seletiva** do **DB0200**. Caso nenhum estabelecimento seja informado, então todos são atualizados;
 - O item deverá estar **válido** no estabelecimento que possui saldo, ou seja, não poderá estar **obsoleto**, tipo de demanda **independente** ou tipo de requisição igual a **débito GGF**, conforme programas **CD1107 - Item Manufatura** e **CD1112 - Itens x Estabelecimentos**.
 - O depósito deve estar com o parâmetro **Considera Saldo Disponível** marcado no programa **CD0601 - Manutenção Depósitos**;
- Para composição do saldo, ainda são consideradas mais algumas informações:

- O parâmetro **Considera Alocação Produção** no **DB0200**, quando marcado, diminui do saldo a quantidade alocada de produção, conforme coluna **Qt Aloc Prod** do **CE0830**;
 - O parâmetro **Considera Alocação Pedidos Venda** no **DB0200**, quando marcado, diminui do saldo a quantidade das colunas **Qt Aloc** e **Qt Aloc Ped** do **CE0830**;
 - São diminuídas as quantidades alocadas pelo faturamento, conforme campo **Faturamento Pendente** do programa **CD0284**.
- Se marcado o parâmetro **Saldos em Terceiros**, serão atualizados todos os registros de saldo de acordo com as regras abaixo:
 - Itens que forem informados na faixa do **DB0200**;
 - Que tiverem saldo disponível, conforme **RE0702 - Consulta Saldo Item**, com quantidade maior que zero;
 - O depósito deste saldo em terceiro deve estar com o parâmetro **Considera Saldo Disponível** marcado no **CD0601**;
 - Considera apenas saldos que baixam estoque;
 - Apenas saldos dos tipos: **Saída Beneficiamento**, **Material em Trânsito** e **Saída Consignação**;

Importante

Para ambos os saldos, caso a funcionalidade de controle de **Lote Avançado** esteja habilitada e o item no estoque for controlado por **lote** ou **lote/referência**, somente serão considerados os saldos em estoque do item com situação que indique que o mesmo está disponível.

Saiba mais

Help do programa **CE0830**, disponível no [link](#) Consulta saldos item - CE0830.

Help do programa **CD0601**, disponível no [link](#) Manutenção de Depósitos de Armazenamento - CD0601.

Informações sobre **alocação lógica** do **Estoque** de **ACA - Acabado** ao pedido de venda, acesse o [link](#) Alocação Lógica do Estoque de Produto Acabado ao Pedido de Venda - MPD.

Informações sobre os estados do **lote avançado**, acesse o [link](#) Manutenção Estados do Lote - CE0131.

Quando o **ERP** selecionado for **Logix**, consultar o documento de integração no [link](#) DI Integracao TOTVS APS Logix Manufatura.

Quando o **ERP** selecionado for **Protheus**, consultar o documento de integração no [link](#) DI Integracao TOTVS APS Protheus.