

Cross Segmentos - Linha Datasul - PORTVEN - Guia de Customização do Portal de Representantes 2.0

 Tempo aproximado para leitura: **HH:MM:SS** min

Dúvida

Como customizar o **Portal de Representantes 2.0**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Portal de Vendas (PORTVEN) - **Portal 2.0**

Solução

O funcionamento do **Portal 2.0** possui as seguintes estruturas para poder funcionar corretamente:

Onde	AppServer	JBOSS	JBOSS	Browser
Provê	Lógica de Negócio	WebService Comunicação com Progress	Serviços rest para o Portal	Interface com Usuário
Customiza	Pontos EPC padrão	-	-	Pontos EPC
Tecnologia	Progress	-	Java	HTML/CSS/JavaScript

No **AppServer** são executadas as fachadas, **DBO's** - *Datasul Business Object* e **API's** - *Application Programming Interface* padrões do **Datasul**, todas implementam os pontos **EPC** - *External Program Call* necessários para customização. Nas **DBO's** existem os pontos de **EPC** padrão e nas **API's** e fachadas são implementados os pontos de **EPC** específicos para as regras de negócio, a documentação dos pontos das **BO's** - *Business Object* e **API's** está disponível no documento de técnicas de customização e na documentação de cada **BO/API**. Os pontos de **EPC** das fachadas para o portal são as seguintes:

CSS - *Cascading Style Sheets*

Pontos de EPC Progress nas fachadas - API

Fachada	Ponto/Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0036API	getCustomerDetail	Retorna para a tela detalhes do cliente, na temp-table existe o campo caracter epcValue que pode ser usado para passar informações para a tela.
	ttCustomerDetails	Handle da temp-table Definida na include fchdis0036.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0036API	searchCustomersQueryRep	Ponto EPC executado exatamente antes da query dinâmica para pesquisa de clientes ser preparada para buscar os dados, o handle da query poderá ser manipulado para considerar logicas de busca diferenciadas.
	p-prop	Lista separada por com os nomes das propriedades que foram passadas como parâmetros para o serviço.
	p-values	Lista separada por com os valores das propriedades que foram passadas como parâmetros para o serviço.
	query	Handle do objeto query que pode ser manipulado.

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0036API	searchCustomers	Retorna para a tela a lista dos clientes, na TEMP-TABLE existe o campo caracter epcValue que pode ser usado para passar informações para a tela.
	ttCustomerDetails	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0036.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0037API	afterGetModelItems	Retorna para a tela a lista itens de um modelo, se houver um item com quantidade, este item é adicionado automaticamente.
	idiModel	Código do modelo de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.

	ttSimpleOrderItem	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0038.i1
--	--------------------------	--

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API FCHDIS0067API Cotações	afterSearchProducts	Ponto chamado na pesquisa de produtos.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	searchTerm	Termo de pesquisa digitado pelo usuário na tela de pesquisa.
	ttSimpleOrderItem	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0038.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0051API	afterStartNewOrder	Retorna para a tela a TEMP-TABLE com os dados do pedido após a sua criação.
	idiModel	Código modelo usado para criar o pedido de venda.
	ttOrder	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0004.i

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0064API	processOrder	Ponto executado antes do momento da liberação do pedido pelo usuário do portal.
	nrPedido	Código do pedido de venda.

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API	afterSaveOrderItem	Ponto executado após salvar o item do pedido no portal.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	nrSeq	Sequência do item.
	itemCode	Código do item.
	itemReference	Código da referência do item.
	ttOrderItemPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0063.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API	addItemDetailFields	Ponto chamado antes de incluir itens no pedido, a temp-table contém os itens que serão incluídos no pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	ttOrderItemPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0063.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API	afterAddItemDetailFields	Ponto chamado depois de incluir itens no pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
---------	---------------------------	-----------

FCHDIS0051API	CopyOrder	Ponto chamado depois de criar a cópia do pedido e antes de incluir os itens na cópia.
	nrPedido	Código do pedido de venda origem.
	newNrPedido	Código do pedido de venda copiado.
	newNrPedcli	Código do pedido do cliente do novo pedido.

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0064API FCHDIS0065API	afterGetOrder	Ponto chamado na busca do pedido para a tela.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	ttOrderPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i1
	ttOrderItemPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0064.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0035API	OrderDetail	Ponto chamado na busca do pedido para a tela de detalhe de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda
	ttDetailOrder	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API	SearchProducts	Ponto chamado na busca do item do pedido para a tela.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	nrSeq	Sequência do item.
	itemCode	Código do item.
	itemReference	Código de referência do item.

	ttOrderItemPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0063.i1
--	--------------------------	---

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	afterGetDetailOrderItem	Ponto chamado na busca do item do pedido para a tela de detalhe de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	nrSeq	Sequência do item.
	itemCode	Código do item.
	itemReference	Código de referência do item.
	ttDetailOrderItem	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i2

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	getPortalOrderSummary	Ponto chamado na busca dos dados do resumo de pedidos.
	iniDate	Data Inicial do período de pedido.
	endDate	Data final do período de pedido.
	ttPortalOrderSummary	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i4

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	afterGetOrderHeader	Ponto chamado na busca do cabeçalho do pedido para a tela de cadastro de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda
	ttOrder	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i5

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
---------	---------------------------	-----------

FCHDIS0063	beforeSaveOrderItems	Ponto chamado antes da gravação do cabeçalho do pedido para a tela de cadastro de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	ttOrderPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0064.i

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063	afterCreateOrderItems	Ponto chamado depois da gravação do cabeçalho do pedido para a tela de cadastro de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	c-estado	Indicador se é inclusão ou alteração - Create/Update .
	ttOrderPortal	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0064.i

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0063API	afterDeleteOrderItem	Ponto chamado depois de excluir um item do pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0065API	afterGetOrderList	Ponto chamado na busca dos pedidos para a tela de carteira de pedido.
	dtIni	Data inicial para pedidos.
	cField	Campo de pesquisa.
	cQuery	Termo de pesquisa.
	ttDetailOrder	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
---------	---------------------------	-----------

FCHDIS0039API	afterGetDetailOrder	Ponto chamado na busca do pedido para a tela de detalhe de pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda
	ttDetailOrder	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0039.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	beforePiCompleteOrder	Ponto chamado antes de completar o pedido.
	rowPedVenda	Rowid da tabela ped-venda

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	afterPiCompleteOrder	Ponto chamado depois de completar o pedido.
	rowPedVenda	Rowid da tabela ped-venda

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	beforeSaveOrderItemPortal	Ponto chamado antes de salvar um item do pedido.
	nrPedido	Código do pedido de venda.
	action	Operação: Add/Update
	tt-ped-item	Handle da TEMP-TABLE definida na include dibo/bodi154.i

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	addItemsInternal	Ponto chamado antes de incluir um item do pedido.

	cNomeAbrev	Nome abreviado do cliente.
	cNrPedCli	Número do pedido do cliente.
	tt-ped-item	Handle da temp-table definida na include dibo/bodi154.i
	ttSimpleOrderItem	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0038.i1

Fachada	Ponto / Parâmetros tt-epc	Descrição
FCHDIS0039API	afterAddItemsInternal	Ponto chamado depois de incluir um item do pedido.
	cNomeAbrev	Nome abreviado do cliente.
	cNrPedCli	Número do pedido do cliente.
	tt-ped-item	Handle da TEMP-TABLE definida na include dibo/bodi154.i
	ttSimpleOrderItem	Handle da TEMP-TABLE Definida na include fchdis0038.i1

Estrutura para Customização Portal HTML

Todas as customizações para telas do portal precisa que seja escritas em **JavaScript** e ficar no **Tomcat** liberadas no contexto no seguinte padrão de endereço:

tomcat\[instancia]\apache-tomcat-9.0.43\[modulo]\dts#custom

Exemplo: Para customizar a tela **dts/mpd/order2**, deve ser criado o arquivo **order2.js** no seguinte diretório do **Tomcat**. O arquivo de customização deve ter o mesmo nome do arquivo **javascript** principal, da tela que será customizada

A customização em **HTML - HyperText Markup Language** está documentada no [link](#) Customização de programas e é feita através do atributo **totvs-custom-element** que deve ser adicionada em uma **tag HTML** com o nome do evento que será utilizado para customizar este elemento.

A customização no **Java Script** está documentada no [link](#) Customização de programas, é utilizada para permitir a

chamada de pontos de customização nos métodos de **controllers** das telas, para manipular o comportamento padrão.

Exemplo de Customização: Customização de programas

Não é possível customizar o conteúdo dinâmico utilizando **ng-include** com a diretiva **totvs-custom-element**, porque o **ng-include** renderiza o conteúdo após chamar a diretiva de customização, nesse caso deve-se utilizar o atributo **onload** do **ng-include** e chamar o evento por um método do **controller** via **javascript**.

Usando diretivas **ng-include** aninhadas, **onload** pode não funcionar, nesse caso deve-se utilizar o evento **\$includeContentLoaded**.

Quando um **controller** chama um evento de customização com o **callCustomEvent**, o método homônimo do evento recebe como parâmetro, o que for enviado no **callCustomEvent**.

Por exemplo:

```
result = customizationService.callCustomEvent('initEvent', controller);
```

O método **initEvent** da customização irá receber o objeto **controller**.

Se o método da customização tiver um retorno, esse valor será retornado pelo método **callCustomEvent**, se não houver customização, o retorno será sempre **ok**.

Pontos EPC nas telas HTML:

Os seguintes pontos de **EPC** estão disponíveis nas telas **HTML** do Portal:

Tela	Evento	Parâmetros	Descrição
dts/mpd/customer			
	afterLoadCustomer		Ponto chamado na busca dos dados do cliente na tela de detalhe do cliente.
		controller	Referência para a instância do controller da tela.

Tela	Evento	Parâmetros	Descrição
dts/mpd/order2			
	afterLoadOrder		Ponto chamado na busca dos dados do pedido na tela de cadastro de pedido.

		controller	Referência para a instância do controller da tela.
--	--	-------------------	---

Tela	Evento	Parâmetros	Descrição
dts/mpd/order2			
	onEditOrderItem		Ponto chamado na busca dos dados de um item do pedido para edição.
		controller	Referência para a instância do controller da tela.

Tela	Evento	Parâmetros	Descrição
dts/mpd/orderdetail	afterLoadOrderDetail		Ponto chamado na busca dos dados do pedido na tela de detalhe de pedido.
		controller	Referência para a instância do controller da tela.

Tela	Evento	Parâmetros	Descrição
dts/mpd/salesorders			
	afterLoadOrders		Ponto chamado na renderização do detalhe de cada pedido na lista de pedidos da tela de carteira de pedidos.
		controller	Referência para a instância do controller da tela.

		item	Referência para o objeto do pedido que está sendo renderizado na tela.
		index	Sequencial na renderização do pedido na tela.

Pontos de customização nas telas HTML

As seguintes telas possuem pontos de customização com o atributo **totvs-custom-element**.

Tela	Descrição
dts/mpd/customer	Detalhe do Cliente
dts/mpd/customerbill	Títulos dos Clientes
dts/mpd/customers	Carteira de Clientes
dts/mpd/invoices	Notas Fiscais dos Clientes
dts/mpd/model	Seleção de Modelos
dts/mpd/newmodel	Novo Modelo de Pedido
dts/mpd/itemmodel	Item do Modelo de Pedido
dts/mpd/itemsearch	Pesquisa de Item
dts/mpd/order.edit	Edição do Pedido
dts/mpd/order2	Pedido de Venda
dts/mpd/orderitem.detail	Detalhe do Item do Pedido
dts/mpd/orderitem	Item do Pedido

dts/mpd/orderdetail	Detalhe do Pedido
dts/mpd/orderhistory	Histórico do Pedido
dts/mpd/priceitem	Lista de Produtos
dts/mpd/prices	Pesquisa de Tabela de Preço
dts/mpd/productdetail	Detalhe do Produto
dts/mpd/salescharge	Comissões de Vendas
dts/mpd/salesgoals	Metas de Vendas
dts/mpd/salesorders	Carteira de Pedidos
dts/mpd/schedule	Agenda de Visitas