

Cross Segmentos - Linha Datasul - MEQ - Documentação EQAPI300

 Tempo aproximado para leitura: **00:09:00 min**

Dúvida

Como funciona a **EQAPI300 - API de Manipulação de Embarques para Faturamento?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Embarques (MEQ) – Todas as versões

Solução

O objetivo desta API é permitir que sejam criados e manipulados embarques e suas entidades relacionadas, como pedidos do embarque, resumos e alocação no embarque.

A API em sua versão atual deve ser executada em modo persistente e seus métodos internos acessados diretamente pelo programa que a está executando.

Exemplo de execução da API:

```
def var h-api as handle no-undo.  
  
run eqp/eqapi300.p persistent set  
h-api.
```

Exemplo de execução dos métodos da API:

```
run pi-recebe-tt-embarque (input table tt-  
embarque).
```

Método Básico:

A API é composta de vários métodos, agrupados por sua funcionalidade, listados abaixo:

Métodos para recepção de temp-tables:

- PI-Recebe-TT-Embarque

PI-Recebe-TT-Embarque		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Recebe a TEMP-TABLE que contém os registros de embarque que serão tratados pelo método PI-Trata-TT-Embarque.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-Embarque	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-It-Pre-Fat

PI-Recebe-TT-It-Pre-Fat		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Recebe a TEMP-TABLE que contém os registros da tabela "IT-PRE-FAT" que serão tratados pelo método PI-Trata-TT-It-Pre-Fat.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-It-Pre-Fat	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-Ped-Ent

PI-Recebe-TT-Ped-Ent		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Recebe a TEMP-TABLE que contém os registros da tabela "PED-ENT" que serão tratados pelo método PI-Trata-TT-Ped-Ent.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-Ped-Ent	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-Ped-Venda

PI-Recebe-TT-Ped-Venda		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Recebe a TEMP-TABLE que contém os registros da tabela "PED-VENDA" que serão tratados pelo método PI-Trata-TT-Ped-Venda.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-Ped-Venda	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-Deposito

PI-Recebe-TT-Deposito		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Informa à API quais depósitos serão pesquisados para efetuar a alocação do saldo em estoque. Não é obrigatória a utilização dessa, a API utiliza por padrão todos os depósitos de produto acabado. A pesquisa pelos saldos a serem alocados é efetuada na sequência indicada pela TEMP-TABLE. Os depósitos informados devem ser de produto acabado, caso contrário são ignorados. Uma vez informados os depósitos para alocação a API irá sempre utilizar os mesmos até que novos depósitos sejam informados.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-Deposito	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-It-Narrativa

PI-Recebe-TT-It-Narrativa		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Para os itens que possuam algum tipo de narrativa ou descrição informada, ela é passada para a API por esse método. Não é obrigatória a passagem dessa informação e a mesma deve ser efetuada após a passagem das informações sobre a alocação.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-It-Narrativa	
Retorno		

- PI-Recebe-TT-Item-Filho

PI-Recebe-TT-Item-Filho		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Para itens compostos ou configurados cuja baixa de estoque seja efetuada pelos itens filho, essa Temp-Table informa quais quantidades dos itens filho serão alocadas.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT TEMP-TABLE TT-Item-Filho	
Retorno		

Métodos de processamento:

- PI-Trata-TT-Embarque

PI-Trata-TT-Embarque		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Tem por objetivo tratar os registros da TEMP-TABLE TT-Embarque. Efetua a manutenção da tabela embarque (Inclusão/Modificação/Eliminação).	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Mensagens (CHAR)	O parâmetro Mensagens deve ser igual a 'Show' ou 'Msg'. Caso o parâmetro seja igual a "Show", a API irá exibir as mensagens de erro em tela. No caso de "Msg", os erros retornam através da TT-Erro.
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	O Parâmetro Elimina-Erros indica se a API deve "limpar" a TEMP-TABLE de erros antes de executar o processamento.
Retorno		

- PI-Trata-TT-It-Pre-Fat

PI-Trata-TT-It-Pre-Fat		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Tem por objetivo tratar os registros da TEMP-TABLE TT-It-Pre-Fat. Efetua a alteração da quantidade alocda. Serve tanto para alocar mais quantidade quanto para desalocar quantidade.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	O Parâmetro Elimina-Erros indica se a API deve "limpar" a TEMP-TABLE de erros antes de executar o processamento.
Retorno		

- PI-Trata-TT-Ped-Ent

PI-Trata-TT-Ped-Ent		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Tem por objetivo tratar os registros da TEMP-TABLE TT-Ped-Ent. Efetua a alocação das de entregas.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	O Parâmetro Elimina-Erros indica se a API deve "limpar" a TEMP-TABLE de erros antes de executar o processamento.
Retorno		

- PI-Trata-TT-Ped-Venda

PI-Trata-TT-Ped-Venda		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Tem por objetivo tratar os registros da TEMP-TABLE TT-Ped-Venda. Efetua a alocação e desalocação de pedidos.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	O Parâmetro Elimina-Erros indica se a API deve "limpar" a TEMP-TABLE de erros antes de executar o processamento.
Retorno		

- PI-Trata-TT-It-Narrativa

PI-Trata-TT-It-Narrativa		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Esse método atualiza a narrativa de itens que possuam narrativa ou descrição informada. A sua utilização só é necessária no caso de alteração da narrativa pois na alocação a API procura automaticamente a existência de narrativa se for necessário.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	
Retorno		

- PI-Encerra-Embarque

PI-Encerra-Embarque		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Tem por objetivo efetuar os processamentos finais após a geração do embarque. É necessário que após serem efetuadas alterações no embarque esse método seja executado. Ele utiliza informações da TEMP-TABLE TT-Embarque.	
	Parâmetros	Descrição
	INPUT Elimina-Erros (LOGICAL)	O Parâmetro Elimina-Erros indica se a API deve "limpar" a TEMP-TABLE de erros antes de executar o processamento.
Retorno		

Métodos genéricos:

- PI-Finalizar

PI-Finalizar		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Descarrega a API da memória após sua execução.	
	Parâmetros	Descrição
	Nenhum	
Retorno		

- PI-Devolve-TT-Erro

PI-Devolve-TT-Erro		
Requisito		
Sintaxe		
Descrição	Retorna TEMP-TABLE contendo as informações resultante dos processamentos dos métodos.	
	Parâmetros	Descrição
	OUTPUT TEMP-TABLE TT-Erro	
Retorno		

Definição das tem-tables utilizadas pela API:

```
def temp-table tt-embarque no-undo like embarque use-index ch-emb
```

```
field i-sequen as int
```

```
field ind-oper as int. /* 1 - Inclusão
```

```
2 - Alteração
```

```
3 - Eliminação */
```

```
def temp-table tt-ped-venda no-undo
```

```
field i-sequen as int
```

```
field cdd-embarq like embarque.cdd-embarq
```

field nome-abrev like ped-venda.nome-abrev

field nr-pedcli like ped-venda.nr-pedcli

field ind-oper as int /* 1 - Alocar

2 - Desalocar */

index ch-pedido is primary

nome-abrev

nr-pedcli.

def temp-table tt-ped-ent no-undo

field nome-abrev like ped-ent.nome-abrev

field nr-pedcli like ped-ent.nr-pedcli

field nr-sequencia like ped-ent.nr-sequencia

field it-codigo like ped-ent.it-codigo

field cod-refer like ped-ent.cod-refer

field qt-alocada like ped-ent.qt-alocada

field qt-log-aloca like ped-ent.qt-log-aloca

field qt-pedida like ped-ent.qt-pedida

field qt-atendida like ped-ent.qt-atendida

field dt-entrega like ped-ent.dt-entrega

field nr-entrega like ped-ent.nr-entrega

field hr-entrega like ped-ent.hr-entrega

&if defined(bf_dis_proc_ent) &then

field nr-proc-exp like ped-ent.nr-proc-exp

&endif

```
&if defined(bf_dis_desc_bonif) &then
```

```
    field num-sequencia-bonif like ped-item.num-sequencia-bonif
```

```
&endif
```

```
field nat-operacao    like ped-item.nat-operacao
```

```
field dec-1          like ped-ent.dec-1
```

```
field qt-a-alocar    as decimal
```

```
field i-sequen       as int
```

```
field cdd-embarq     as decimal
```

```
field nr-seq-registro as integer init 1
```

```
index ch-ent is primary
```

```
&if defined(bf_comex206b-1) &then
```

```
    nr-proc-exp
```

```
&endif
```

```
    nome-abrev
```

```
    nr-pedcli
```

```
    nr-sequencia
```

```
    it-codigo
```

```
    cod-refer
```

```
    nr-entrega.
```

```
def temp-table tt-it-pre-fat no-undo
```

```
    field cdd-embarq as decimal
```



```
field nr-resumo as int
field nome-abrev as char
field nr-pedcli as char
field nr-sequencia as int
field it-codigo as char
field qt-a-alocar as deci
field i-sequen as int
field nr-entrega as int
index ch-it-pre-fat is primary
```

cdd-embarq

nr-resumo

nome-abrev

nr-pedcli

nr-sequencia

it-codigo

nr-entrega.

```
def temp-table tt-aloc-man no-undo
```

```
field cdd-embarq as decimal
```

```
field nr-resumo as int
```

```
field nome-abrev as char
```

```
field nr-pedcli as char
```

```
field nr-sequencia as int
```

```
field it-codigo as char
```

```
field cod-estabel as char
```

```
field cod-depos as char
```

field cod-localiz as char

field lote as char

field cod-refer as char

field qt-a-alocar as deci

field i-sequen as int

field nr-entrega as int.

def temp-table tt-deposito no-undo

field sequen as int

field cod-depos like deposito.cod-depos

index ch-aeq-dep is primary unique
sequen.

def temp-table tt-it-narrativa no-undo

field nome-abrev as char

field nr-pedcli as char

field nr-sequencia as int

field it-codigo as char

field cod-refer as char

field nr-entrega as int

field cdd-embarq as decimal

field nr-resumo as int

field narrativa as char.

def temp-table tt-item-filho no-undo

field nome-abrev as char

```
field nr-pedcli as char
field nr-sequencia as int
field it-codigo as char
field cod-refer as char
field nr-entrega as int
field qt-a-alocar as deci
index ch-entrega is primary
    nome-abrev
    nr-pedcli
    nr-sequencia
    it-codigo
    cod-refer
    nr-entrega.
```

```
def temp-table tt-aloc-comp-man no-undo
```

```
field cdd-embarq as decimal
field nr-resumo as int
field nome-abrev as char
field nr-pedcli as char
field nr-sequencia as int
field it-codigo as char
field cod-estabel as char
field cod-depos as char
field cod-localiz as char
field lote as char
field cod-refer as char
```

```
field qt-a-alocar as deci
```

```
field i-sequen as int
```

```
field nr-entrega as int.
```

```
def temp-table tt-aloc-neg no-undo
```

```
field cod-depos as char
```

```
field cod-localiz as char.
```

```
DEF TEMP-TABLE tt-deposito-local NO-UNDO
```

```
FIELD sequen AS INT
```

```
FIELD cod-depos LIKE deposito.cod-depos
```

```
FIELD dep-wms AS LOGICAL
```

```
FIELD it-codigo LIKE ITEM.it-codigo
```

```
INDEX ch-seq-dep IS PRIMARY sequen.
```

```
/* temp-table auxiliar criada para não provocar erro 3241*/
```

```
DEF TEMP-TABLE tt-manut-alocacao NO-UNDO LIKE tt-aloc-man.
```

```
/* temp table usada em cotas, para o AC1002 */
```

```
DEF TEMP-TABLE tt-ped-item-cotas
```

```
FIELD nr-sequencia AS INT
```

```
FIELD it-codigo AS CHAR
```

```
FIELD cod-refer AS CHAR.
```

```
def temp-table tt-depos-wms no-undo
```

```
field cod-depos as char
```

```
field log-wms as log.
```

```
DEFINE TEMP-TABLE tt-estabec NO-UNDO
```

```
FIELD cod-estabel LIKE estabec.cod-estabel
```

```
FIELD est-padrao AS INTEGER /* 0 para estabelecimento do pedido/embarque */
```

```
index codigo is primary est-padrao.
```

```
DEFINE TEMP-TABLE tt-integra NO-UNDO
```

```
FIELD r-pedido AS ROWID.
```

A TEMP-TABLE **TT-Embarque** é utilizada para efetuar a manutenção das informações gerais sobre o embarque. É uma cópia da tabela embarque mais os seguintes campos:

- i-sequen: Utilizado para relacionar o registro da TT-Embarque com os possíveis registros da TT-Erro gerados pelo processamento da TEMP-TABLE;
- ind-oper : Indicador da operação a ser efetuada com o embarque. Pode conter os seguintes valores:
 1. Inclusão de um novo embarque;
 2. Alteração dos dados de um embarque existente;
 3. Eliminação de um embarque.

A TEMP-TABLE **TT-Ped-Venda** é utilizada para efetuar a alocação ou desalocação de pedidos. Possui os seguintes campos:

- i-sequen: Utilizado para relacionar o registro da TT-Ped-Venda com os possíveis registros da TT-Erro gerados pelo processamento da TEMP-TABLE;
- cdd-embarq: Indica em qual embarque será efetuada a alocação ou desalocação do pedido;
- nome-abrev: Nome abreviado do cliente do pedido a ser alocado/desalocado;
- nr-pedcli: Número do pedido do cliente a ser alocado/desalocado;
- ind-oper: Indicador da operação a ser efetuada com o embarque. Pode conter os seguintes valores:
 1. Alocação do pedido;
 2. Desalocação do pedido.

A TEMP-TABLE **TT-Ped-Ent** é utilizada para efetuar a alocação de entregas de pedidos. Possui os seguintes campos:

- nome-abrev: Nome abreviado do cliente da entrega;
- nr-pedcli: Número do pedido do cliente da entrega;
- nr-sequencia: Número de sequência do item da entrega
- it-codigo: Código do item da entrega;
- cod-refer: Referência do item da entrega;
- qt-alocada: Quantidade alocada da entrega do pedido;
- qt-log-aloca: Quantidade logicamente alocada para o pedido;
- qt-pedida: Quantidade solicitada da entrega no pedido de compra ou venda;
- qt-atendida: Quantidade faturada para a entrega no pedido;
- dt-entrega: Data de entrega do item do pedido;
- nr-entrega: Número da entrega;
- hr-entrega: Hora de Entrega do item do pedido;
- nr-proc-exp: Número do processo de exportação;
- num-sequencia-bonif: Número da sequência do item de venda quando for bonificação;
- nat-operacao: Natureza de operação;
- qt-a-alocar: Quantidade a ser alocada;
- i-sequen: Utilizado para relacionar o registro da TT-Ped-Ent com os possíveis registros da TT-Erro gerados pelo processamento da TEMP-TABLE;
- cdd-embarq: Indica em qual embarque será efetuada a alocação;

A TEMP-TABLE **TT-It-Pre-Fat** é utilizada para alterar a quantidade alocadas. Possui os seguintes campos:

- cdd-embarq: Indica em qual embarque será efetuado o processamento;
- nr-resumo: Número do resumo;
- nome-abrev: Nome abreviado do cliente;
- nr-pedcli: Número do pedido do cliente;
- nr-sequencia: Número de sequência do item;
- it-codigo: Código do item;
- qt-a-alocar: Quantidade a ser alocada/desalocada. Quantidades positivas alocam e negativas desalocam;
- i-sequen: Utilizado para relacionar o registro da TT-Ped-Ent com os possíveis registros da TT-Erro gerados pelo processamento da TEMP-TABLE;
- nr-entrega: Número da entrega do item do pedido.

A TEMP-TABLE **TT-Deposito** é utilizada para informar quais depósitos devem ser pesquisados para efetuar as alocações. Possui os seguintes campos:

- sequen: Sequência em que o depósito será pesquisado;
- cod-depos: Código do depósito a ser pesquisado.

Importante

Cada vez que é executada um método PI-Recebe-TT-???? as demais TEMP-TABLES são eliminadas dentro da API. Pode ser utilizado o programa **CD0667** (cdp/cd0667.w) para a exibição da TEMP-TABLE TT-Erro. O programa recebe como parâmetro de INPUT apenas a TEMP-TABLE.