

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Consistência do apontamento

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:20 min**

Dúvida

Como ocorre a consistência do apontamento ?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) -
Versão 12

Solução

Os apontamentos realizados no período são ordenados por equipamento, data e hora. Para cada abastecimento e lubrificação, ao consistir o apontamento é analisado o contador e sua relação com o contador informado no apontamento anterior. A consulta dos apontamentos pode ser avaliada no programa **AB0618 - Histórico Vida Equipamentos**.

Quando ocorre inconsistências, o apontamento não é atualizado e a ficha permanece com situação de erro. Estes erros estão relacionados à abastecimentos, mais precisamente ao consumo real do percurso, demonstrados a partir da tabela abaixo:

- Cadastro Equipamento:** 2.000 com contador inicial igual a zero.
- Capacidade do Tanque:** 55 litros.
- Consumo Padrão do Equipamento:** 10 km/litro.
- Consumo do Modelo na Atividade 02:** 7 km/litro.
- % Tolerância Desvio Consumo (Parâmetros AB0101 - código 14)** = 20%.

Equipamento	Data / Hora	Contador	Contador Secundário	Quant Combust	Atividade	Consumo Real
2.000	01/01/2024 10:00	400	4	50,00	01	8,00 km/l
2.000	02/01/2024 10:00	800	8	40,00	02	10,00 km/l
2.000	03/01/2024 10:00	800	8	50,00	01	
2.000	04/01/2024 10:00	1.200	12	55,00	01	7,27 km/l
2.000	05/01/2024 10:00	1.600	16	50,00	01	8,00 km/l

Equipamento	Data / Hora	Contador	Contador Secundário	Quant Combust	Atividade	Consumo Real
2.000	06/01/2024 10:00	2.000	20		01	
2.000	07/01/2024 10:00	2.200	22		01	
2.000	08/01/2024 10:00	2.230	22.3	50,00	01	12,60 km/l
2.000	09/01/2024 10:00	2.630	26.3	40,00	02	10,00 km/l

Os apontamentos do dia 06 e 07 foram lubrificações e, por isto, a quantidade de combustível está igual a zero.

Ao consistir estes apontamentos, o Sistema apresentará as seguintes situações:

Apontamento do dia 01/01 será atualizado como **Correto**, pois como o consumo padrão é de 10 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real entre 8,00 e 12,00 é considerado correto.

Apontamento do dia 02/01 será atualizado como **Correto**, pois como o consumo padrão é de 10 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real entre 8,00 e 12,00 é considerado correto.

Apontamento do dia 03/01 será barrado com o erro **Contador Parado**, pois o abastecimento anterior estava com o mesmo valor de contador.

Apontamento do dia 03/01 será barrado também após a consistência do contador primário com o erro **Contador Secundário Parado**, pois o abastecimento anterior estava com o mesmo valor de contador secundário.

Apontamento do dia 04/01 será barrado com o erro **Consumo real menor que mínimo permitido**, pois como o consumo padrão é de 10 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real abaixo de 8,00 é considerado problema.

Apontamento do dia 05/01 será atualizado como **Correto**, pois como o consumo padrão é de 10 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real entre 8,00 e 12,00 é considerado correto.

Apontamento do dia 06/01 será atualizado como **Correto**, é um apontamento de lubrificação e, rodou apenas 400 km desde o último abastecimento. Como a capacidade do tanque é de 55 litros e o consumo padrão, o veículo tem autonomia para rodar até 550 km sem precisar abastecer.

Apontamento do dia 07/01 será barrado com o erro **Diferença Contador maior que desempenho do tanque**, pois é um apontamento de lubrificação e, rodou 600 km desde o

último abastecimento. Como a capacidade do tanque é de 55 litros e o consumo padrão, o veículo tem autonomia para rodar até 550 km sem precisar abastecer.

Apontamento do dia 08/01 será barrado com o erro **Consumo real maior que máximo permitido**, pois como o consumo padrão é de 10 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real maior que de 12,00 é considerado problema.

Apontamento do dia 09/01 será barrado com o erro **Consumo real maior que máximo permitido**, pois como o consumo padrão na atividade 02 é de 7 km/litro com um desvio de 20%, o consumo real maior que de 8,40 é considerado problema.

Para correção dos apontamentos, deve-se utilizar o programa **AB0307 - Gerenciador de Abastecimentos e Lubrificação**, o qual possibilita gerenciar os erros apontados nas fichas de abastecimento e lubrificação.

Quando um apontamento é considerado **Não consistido** os seguintes pontos devem ser avaliados:

- O equipamento percorreu mais com pouco combustível
- Validar se os consumos padrões por atividade - **AB0104** ou do equipamento **AB0138**
- Validar se o parâmetro de aceitação 14 do **AB0101**, está com percentual adequado
- Verificar se a quantidade abastecida na ficha foi digitada corretamente
- Verificar se o contador informado no apontamento está correto.
- Pode-se utilizar a liberação pelo usuário - recomendada, ou a liberação pelo padrão. Lembrando que quando for realizada a liberação pelo padrão está sendo informado que para esta ficha o equipamento percorreu somente o percurso padrão possível para este e quando for utilizada a liberação pelo usuário está aceitando-se o valor informado na ficha
- Verificar a possível falta de uma ficha anterior.

Quando um apontamento é considerado **Correto**, ocorrem as seguintes situações:

- Cálculo do percurso rodado no período, atualizando o **AB0618**
- Cálculo da vida dos compartimentos de óleo e filtro do equipamento, acumulando conforme o percurso rodado ou dando **baixa** em algum evento de lubrificação ou manutenção em filtro -conforme apontamento realizado.
- Cálculo do uso acumulado dos planos de manutenção cadastrados para o equipamento. Isto é, se em um plano de 10.000 km, o equipamento já havia rodado 2.000 km desde a última realização e agora ,no apontamento consistido, o veículo rodou mais 400 km, o Sistema registrará um uso acumulado de 2.400 km para o plano no equipamento.
- Cálculo do percurso rodado pelos implementos ,equipamentos não motorizados, quando associados aos equipamentos e informado no Cadastro de Parâmetros – Código 36 - **AB0101** que deseja gerar percurso de implementos conforme equipamentos motorizados.
- Verificação se deve gerar requisições para o estoque.

Saiba mais

Mais informações podem ser verificadas nos artigos:

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Consistir fichas de abastecimento

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Consumo do equipamento

Manufatura - Linha Datasul - MAB - Erros de apontamento no módulo de Abastecimento e Lubrificação