

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Liberação de ordens na produção - CP0329

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como parametrizar o módulo de **Produção** para usar o conceito de *Time Fences* do **MRP - Planejamento da Produção** trabalhando com liberação de ordens?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

O conceito de ordem **liberada - estado liberado**, de uma ordem corresponde a liberação de ordem para o **Chão de Fábrica**. Neste caso, está sendo dada uma autorização para que o setor de produção movimente, reporte ou execute transações com a ordem **Liberada**. Quando a ordem está como **Não Iniciada**, qualquer transação referente a movimentação da ordem não será permitida.

Para fazer uso deste conceito do módulo de **Planejamento**, a seguinte parametrização é necessária:

1. CP0106 - Parâmetros Controle Produção

O parâmetro **Usar Liber OP** disponível na **Pág. 5** do programa **CP0106**, serve para indicar se a produção trabalha com liberação de ordens ou não.

Quando o parâmetro estiver marcado, para que seja feita qualquer movimentação nas ordens, elas devem ser primeiramente liberadas pelo programa **CP0329 - Liberação de Ordens de Produção**. A partir deste momento as ordens poderão ser movimentadas.

2. CP0329 - Liberação de Ordens de Produção

Quando for parametrizado que a produção trabalha com liberação de ordens, para que a mesma possa ser movimentada, será necessário primeiramente que ela seja **liberada**.

Este programa irá fazer a liberação de ordens até a **data de corte** parametrizada, permitindo que seja confirmada a liberação ou não de determinadas ordens.

3. Outros programas que tratam o estado liberado

Os seguintes programas não irão permitir movimentação em ordens não liberadas, apresentando a mensagem **27723 - Ordem não Liberada**:

CP0304 - Sumarização de ordens

CP0309 - Requisição de materiais

CP0315 - Alocação de materiais

CP0316 - Separação de ordens

CP0320 - Reporte por operação

CP0324 - Reporte por item

CE0205 - Requisição/Devolução de material

CE0220 - Transações diversas

Importante

Com o módulo **Chão de Fábrica** ativo, a ordem também passa para o estado **Liberada** quando utilizado o botão **Libera SFC** no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**. Caso no programa **SF0101 - Parâmetros Chão Fábrica** o parâmetro **PCP Libera OP** não esteja marcado, a ordem poderá ser criada já com estado **Liberada**.