

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Como pode ser feita implantação de Saldos em Estoque

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como pode ser feita implantação de **Saldos** no módulo de **Estoque**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

Solução

A movimentação é efetuada através do programa **CE0000 - Implantação Saldos Estoque**, gerando uma movimentação com espécie do tipo **IPL - Implantação**.

O valor informado neste programa deve ser proporcional ao valor total das quantidades informadas, ou seja, não é o valor unitário, e sim o valor total.

A movimentação contábil poderá ser consultada através da listagem emitida pela função **CE0403 - Diário Auxiliar do Estoque**.

Contabilização:

- **Lançamento a Débito:**

Valor informado na conta de saldo do grupo de estoque do programa **CE0110 - Contas Contabilização**.

- **Lançamento a Crédito:**

Valor informado na conta de implantação de saldos estoque que será informada no próprio programa **CE0000**, campo **Conta Contábil**. Nessa rotina pode ser utilizada a própria conta de saldo de grupo de estoque do item quando os lançamentos contábeis já foram efetuados via contabilidade, nesse caso essa contabilização se anulará.

Exemplo:

Item: 0.30.112 - Chapa de Aço

Grupo de Estoque: 10 - Matéria-Prima

Depósito: Alm

Conta de Saldo Grupo Estoque: 00001215.00008 - Material Expediente

Conta de Implantação de Saldo Estoque: 00001210.00001 - Implantação Saldos Estoque

Valores informados para o item na moeda **Real**:

Material: 1.000,00

Mão-de-obra: 200,00

GGF: 100,00

Débito: Conta Saldo Por Grupo de Estoque - 00001215.00008 - Material Expediente (1)

1.300,00

Crédito: Implantação de Saldos Estoque 00001210.00001 - Implantação Saldos Estoque (1)

1.300,00

É possível também, utilizar o programa **CE0000A - Importação de Saldo Estoque**, que permite a importação de um arquivo conforme *layout* apresentado no próprio programa. Normalmente essa rotina é utilizada para a carga inicial de saldos na empresa.

Ambos os programas **CE0000** e **CE0000A** permitem apenas uma única carga para cada item e estabelecimento. Caso seja necessário implantar mais saldo ou ajustar o saldo já implantado, não será mais possível por esses programas.

Importante

Se o depósito estiver parametrizado no **CD0601 - Manutenção Depósitos** como **Depósito WMS** ou **Depósito WMS Externo**, não será permitida a implantação de saldo pelo **CE0000** ou **CE0000A**. Nesse caso, será possível adicionar saldo pelo programa **CE0220 - Transações Diversas Estoque**.