

Manufatura - Linha Datasul - APS - Centro de trabalho válido no APS

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Como utilizar centro de trabalho válido no **APS - Planejamento Avançado de Produção?**

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

Para utilizar o tratamento de **CT - Centro de trabalho** válido para fabricação de um determinado item deve-se acessar o programa **DB0116 - Centros Trabalho Válidos** e posicionar no item e na operação desejada.

No quadrante esquerdo do programa serão listados todos os centros válidos para realizar a operação, onde devem ser selecionados os centros de trabalhos desejados para o quadrante direito. Somente nos centros de trabalhos selecionados será possível realizar a operação. Nesta rotina, é possível parametrizar também a *performance* de cada **CT** selecionado, assim como a prioridade que será utilizada no sequenciamento da operação deste item.

Não é possível incluir um **CT** como válido quando esse **CT** não pertence ao **Grupo de Máquina** da operação, exceto no caso de usar um **GM** como **Principal** e os outros como **Lógico**, assim o **GM Principal** herda os **CTs** de todos os **GMs Lógicos**.

Ao calcular a etapa de **Explosão** no **DB0201 - Painel de Controle**, poderá ser apresentada a mensagem de **Erro 36702: Grupo de Máquina Inválido - O centro de trabalho XXX foi cadastrado como válido mas não pertence ao grupo de máquina desta operação XXX ou está Inativo no programa de Manutenção do Centro de Trabalho (DB0124)**. Isto acontece após alteração manual do grupo de máquina da ordens de produção e para corrigir esta inconsistência deve-se validar se o centro de Trabalho está ativo no DB0124, retirar o cadastro de centro de trabalho válido (DB0116) ou alterar o grupo de máquina desta operação para o mesmo dos centros de trabalho válidos no ERP, neste caso é necessário realizar nova atualização de dados. Neste caso, a operação não será Sequenciada pelo **APS**, sendo necessário o ajuste.

Importante

Quando integrado com o **ERP Datasul**, no programa **DB0200 - Atualização de Dados** quando marcada a opção **CT Válido**, serão importados os cadastros definidos no programa **EN0510 - Manutenção Operação do Grupo Máquina**, botão **CT Válido**.