

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Quantidade da ordem de produção sugerida automaticamente

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Quais as opções de definição automática da quantidade sugerida para a ordem de produção no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**?


Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Quanto a definição da quantidade da ordem de produção, ao informar o item no programa **CP0301**, será sugerida a quantidade da ordem pelo **Lote Econômico** parametrizado no programa **CD1112 - Item x Estabelecimento**.

Também no botão **Parâmetros** do **CP0301**, será aberta a tela **CP0301A1 - Geração Reservas Ordem Produção** com as opções **Calcula Quant OP** que permite a definição e manutenção da quantidade da ordem nas seguintes opções:



A imagem mostra uma janela de diálogo do sistema TOTVS Manufatura. O título da janela é "06.9.5617 - CP0301A1 - 2.00.00.007 - Geração Reservas Ordem Produção". No canto superior direito há um ícone de fechar (X). A interface contém um grupo de opções com o rótulo "Calcula Quant OP". Dentro deste grupo, há quatro caixas de seleção: "Aloca Reserva?" (marcada com um check), "Lote mínimo", "Lote múltiplo" e "Refugo". À direita do grupo, há duas caixas de seleção adicionais: "Refugo" e "Perda". Na base da janela, há três botões: "OK", "Cancelar" e "Ajuda".

Lote mínimo: Considera que a **quantidade** da ordem não poderá ser menor que o **lote mínimo** definido para o item no **CD1112**. Quantidades menores serão alteradas para o **lote mínimo**.

Lote múltiplo: Considera que a **quantidade** da ordem deve ser múltipla da quantidade definida como **lote múltiplo** no **CD1112**.

Refugo: É acrescida à quantidade inicial informada para a ordem o **fator de refugo** definido em percentual para o item no **CD1112**.

Perda: É acrescida à quantidade inicial informada para a ordem a **quantidade de perda** definida para o item no estabelecimento **CD1112**.

Após preencher os dados para abertura da ordem, ao clicar em **OK**, será apresentada a mensagem **54.279 - Confirma ajuste de 99 para 999 da quantidade da ordem?**, ao selecionar **Sim**, a quantidade da ordem será atualizada conforme cadastro do item e parâmetros selecionados na tela **CP0301A1**. Caso selecione **Não** será mantida a mesma quantidade digitada para a ordem.

Caso mais de uma opção seja informada, serão efetuados os cálculos da quantidade conforme os parâmetros marcados, na seguinte sequência: **perda, refugo, lote mínimo e lote múltiplo**.

Este parâmetro é armazenado por **usuário logado** no Sistema. Cada usuário define a forma de geração conforme último parâmetro informado. Sendo assim, para alterar a configuração do usuário deve-se alterar as opções no botão de parâmetros **CP0301A1**.

A partir da *release* **12.1.2305**, está disponibilizada uma melhoria no programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção**, onde ao alterar a quantidade de uma ordem de produção Externa ou Interna/Externa, a quantidade seja replicada para a ordem de compra relacionada. Para isso, foi criado um parâmetro de ajuste da ordem de compra, para definir o modo de atualização das ordens de compras relacionadas.

- **Não alterada:** A ordem de compra não será atualizada;
- **Altera Não Confirmada:** Somente atualiza a ordem de compra com situação **Não Confirmada**;
- **Altera Confirmada:** Somente atualiza a ordem de compra com situação **Não Confirmada** ou **Confirmada**.

06.9.5617 - CP0106 - 2.00.01.003 - Parâmetros Controle Produção - 10 - TOTVS S.A - Am...

Pág. 1 Pág. 2 **Pág. 3** Pág. 4 Pág. 5

Interface Manut. Reservas (Reporte) ☒ Simplificada ☐ Detalhada ☐ Pede Item Reporte ☒ Verifica Requisição ☐ Verifica REQ no Reporte Assíncrono ☐ Requisita Mat. Não Previsto na Reserva ☒ Usa Mat. Alternativo Num Ordens Por Req Sumária ☐ Uma ☒ Várias ☐ Muda Item Reporte Sumariza ☒ Períodos ☐ Datas ☒ Gera somente uma ficha de CQ por Item/Dep/Localiz/Lote ☒ Valoriza Desmontagem com valor informado ☐ Consiste reporte MOB GGF zerado	Alocação Ordens ☒ Opcional ☐ Obrigatória ☐ Aloca Alternativo ☐ Aloca Reserva ☐ Gera Rastr. Batch ☒ Gera OP Repetitiva ☒ Numeração OP Repetitiva pela Ordem Autom. ☒ Gera Ordem Compra de Beneficiamento Altera Confirmada v ☐ OP Interna com Operação Externa ☐ OP Externa ou Int/Ext sem Operação Externa ☒ Valida Movimentação Órfã
---	---

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Simplificada (Padrão); Detalhada (Melhorada)

Durante à alteração da ordem de produção do tipo Externa ou Interna/Externa, caso exista uma ordem de compra relacionada, a mesma será atualizada de acordo com o parâmetro informado no **CP0106**. A narrativa da ordem de compra receberá a informação da ação feita:

06.9.5625 - CC0505 - 2.00.01.006 - Consulta Ordens - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpor... — □ ×

Arquivo Ajuda

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ↶ 🔍 ⚓ 📄 📁 🖨️ 📖 ?

Ordem: 2870.64 Seq: 64 Fornecedor: 0 O Próprio

Dados | Complem. | Contrato | Requis. | **Narrativa** | Unid. Neg. | Portal

Operação: externa. Alteração de quantidade. Usuário: preima Data/Hora: 20/01/23 - 11:16:21 Quantidade anterior: 10 Quantidade nova: 10

Enter data or press ESC to end.

Importante

As ordens de compra que possuírem contrato relacionado, não serão alteradas. Também não serão aplicadas regras relacionadas ao fornecedor, como por exemplo, lote mínimo. Apenas será atualizada a quantidade, sem fazer este tipo de validação.

Saiba mais

Com relação ao parâmetro de **Aloca Reserva?** as informações estão disponíveis na documentação: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Mensagem 52.297 - Não há saldo disponível para reserva total do item xxx no CP0301