

# Manufatura - Linha Datasul - MAB - Integração de Frotas com Ativo fixo

 Tempo aproximado para leitura: **00:08:00 min**

## Dúvida

Como parametrizar a integração de **Frotas** com **Ativo Fixo**?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Abastecimento / Lubrificação (MAB) - Versão 12

## Solução

A função **Equipamento de Manutenção de Frotas - EMS2** e **Bem Patrimonial do Ativo Fixo - EMS5** permite a integração entre os cadastros dos módulos de **Frotas** e **Ativo Fixo**.

Na inclusão de um novo **equipamento frotas**, o Sistema efetua o cadastramento de um novo **bem patrimonial** no módulo **Ativo Fixo EMS5** gerando o relacionamento ao **equipamento frotas** cadastrado.

Nas movimentações do equipamento entre centros de custo ou estabelecimentos são gerados históricos de transferência do bem patrimonial no módulo **Ativo Fixo**.

A funcionalidade de integração dos cadastros equipamento de manutenção de **Frotas** e **Bem Patrimonial** do **Ativo Fixo** atende aos objetivos específicos:

- **Parâmetro - AB0116 - Parâmetros de Integração:**
  - Integração com o módulo **Patrimônio/Ativo Fixo**.
  - Criação do **bem patrimonial** a partir dos módulos de **Frotas**.
  - Definição da descrição do **bem** que deverá ter origem do **Modelo do Equipamento** ou do **Chassi** do mesmo.
  - Definição do **Código de Desmobilização** padrão, para os movimentos de transferência de equipamentos.
- **AB0138 – Manutenção Equipamento Frota** - recursos para inclusão e transferência do **Bem** no **Ativo Fixo**.
- **AB0602 – Consulta Equipamento**, acesso ao programa de **Detalhe do Bem Patrimonial**.

Regras de Sistema:

### 1. Parametrização da integração no **AB0116 – Inclusão de novo Parâmetro**

- **Integração Patrimônio** = **Sim/Não**, inicial = **Não**.
- **Criar Bem Patrimonial** a partir do **Frotas** = **Sim/Não**, inicial = **Não**.
- **Descrição do Bem** = **Descrição do Modelo / Chassi**.

- **Motivo Desmobilização** = possibilitar ao cliente informar ou buscar através de *zoom*.

## 2. Cadastro equipamento

Caso esteja parametrizado para criar o **bem patrimonial** a partir do **Frotas**, na inclusão do registro, serão desabilitados os campos **Bem, Conta e Sequencial**, da tela **AB0138A** do cadastro de equipamento frota. Na alteração, será permitido alterar o bem, através de *zoom* do **EMS5**.

## 3. Características Equipamento

Serão guardados os dados da inclusão do **bem patrimonial** na tabela de **características do equipamento** e alterados os pontos de leitura do relacionamento **Equipamento x Característica** para não demonstrar os dados do bem que estiverem guardados junto às demais características.

Serão alterados os programas **AB0706 – Importação Cadastros Básicos** e **AB0709 – Exportação Cadastros Básicos** para garantir que todas as interfaces que realizam leitura/manutenção da tabela de características do equipamento façam o mesmo. No caso da importação, não deverão ser importadas informações que possam comprometer os registros relacionados ao bem patrimonial. A exportação, por sua vez, deve garantir que sejam exportadas apenas as informações referentes às características dos equipamentos.

## 4. Histórico Estabelecimento

Será permitida a criação e a transferência do bem patrimonial através do **Histórico do Estabelecimento do Equipamento de Frotas**.

## 5. Criação do Bem

Quando estiver parametrizado que integra patrimônio e que cria o bem pelo **Frotas**, será habilitado botão na tela **AB0138D – Histórico Estabelecimento**, que apresentará uma tela para cadastro dos dados básicos do bem patrimonial e inclusão do mesmo.

Caso o usuário não acesse a opção, o equipamento será incluído sem criar o bem patrimonial e o Sistema permitirá posteriormente apenas relacionar o bem através do *zoom* pela tela do **AB0138A – Manutenção Equipamento**. Caso contrário, ao confirmar a inclusão do registro, o Sistema buscará a tradução de integração cadastrada no **EMS5** e fará uso dessas informações para cadastramento do bem patrimonial.

Os dados da integração serão:

- **Estabelecimento;**
- **Conta Patrimonial;**
- **Número do Bem** – Valor informado no novo campo criado. Caso seja informado zero, será atribuído automaticamente o número do próximo bem de acordo com parâmetros do ativo fixo;
- **Sequência do Bem** – Valor informado no novo campo criado. Caso seja informado zero, será atribuído automaticamente o número do próximo bem de acordo com parâmetros do ativo fixo. A opção de **numeração automática** deve estar marcada no **EMS5**, para que seja

feita a numeração automática do bem durante a integração, quando não for informado este número.

- **Descrição** – O parâmetro do **AB0116** será verificado para avaliar se a **descrição** será a do modelo do equipamento - **AB0104 - Cadastro Modelo** ou o chassi do mesmo - **AB0138A**. Conforme o parâmetro da descrição, a informação da **descrição** do modelo ou do chassi, deverá ser guardada na narrativa. Exemplo: se na **descrição** ficar do modelo, guardar o chassi na narrativa, e vice-versa.
- **Data Aquisição** – Data de início de controle do equipamento **AB0138A**, pasta **Inicial** campo **Início controle**;
- **Plano Centro Custo** – Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py** - **Validar Estabelecimento**;
- **Unidade Negócio** – Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;
- **Valor** – Valor de compra do equipamento - **AB0138A**, pasta **Documento** campo **Valor Compra** subtraído o valor informado no campo **ICMS Destacado** - **AB0138D1**, **Valor Eqpto – ICMS Destacado**;
- **Quantidade** – Sempre será igual a 1;
- **Narrativa** – Valor informado no novo campo criado + descrição do modelo do equipamento + chassi, conforme parâmetro do **AB0116**;
- **Bem Importado** – Sempre será igual a **Não**;
- **Credita PIS** – Valor informado no novo campo criado;
- **Credita Cofins** – Valor informado no novo campo criado;
- **Nº Parcelas** – Valor informado no novo campo criado;
- **Valor PIS** – valor informado no novo campo criado;
- **Valor Cofins** – Valor informado no novo campo criado;
- **Credita CSLL** – Valor informado no novo campo criado;
- **Exerc. Crédito CSLL** – Valor informado no novo campo criado;
- **Último Inventário** – Data da efetivação - **AB0138D** – campo **Data** do cadastro **Frotas**.

a) Ao terminar o cadastro, o Sistema deve verificar o número do bem, sequencial, conta patrimonial e guardá-los na tabela de equipamento - **mab-eqpto**, para que posteriormente as transferências e a depreciação sejam lidas.

b) Na alteração de um histórico, o botão para criação do bem patrimonial deve estar desabilitado. Estará habilitado somente na inclusão do primeiro histórico de estabelecimento do equipamento.

### **Transferência do Bem**

Ao realizar um novo histórico de estabelecimento, será executada a transferência do bem no **Ativo Fixo do EMS5**, utilizando a **API fas737zb - Transferência do bem**. A mesma regra de tradução também será aplicada durante a movimentação de transferência.

Os dados que deverão ser enviados são:

- **Dados do Bem**;
- **Empresa** - Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;

- **Bem** – Conforme cadastro do equipamento;
- **Sequencial** – Conforme cadastro do equipamento;
- **Conta Patrimonial** - Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;
- **Estabelecimento** - Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;
- **Centro Custo** – Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;
- **Unidade Negócio** – Tradução recebida do programa **prgint/utb/utb786za.py**;
- **Data Movimento** – Data da efetivação - **AB0138D** – campo **Data** do cadastro no **Frotas**;
- **Código Desmobilização** – Conforme campo **Código Desmobilização** cadastrado no parâmetro **12 – Tipo de Integração Patrimônio**, do **AB0116**.

### **Consulta Detalhe Equipamento**

Revisar a consulta para não listar os dados do bem patrimonial, nas características do equipamento.

### **Características Equipamento**

Será alterada a forma de leitura das características para não listar os registros que guardam os dados do cadastro do bem patrimonial.

### **Detalhes do Bem**

Será disponibilizado no **AB0602**, botão para acesso ao consulta de **Detalhe do Bem Patrimonial** - **prgfin/fas/fas211aa.r**.

### **Relatório Equipamento**

Revisar o relatório para não lista os dados do bem na característica.

### **Características Equipamento**

Será alterada a forma de leitura das características do equipamento, para não listar os registros que guardam os dados do cadastro do bem patrimonial.

### **Glossário**

**PIS** - Programa de integração social

**ICMS** - Imposto sobre circulação de mercadoria

**Cofins** - Contribuição para o financiamento da seguridade social

**CSLL** - Contribuição social sobre o lucro líquido