

# Cross Segmentos - Linha Datasul - FCI - Não gera a estrutura do item da FCI no programa FT0522 por Estrutura do Item

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

## Dúvida

Como identificar o motivo de não gerar a estrutura do item da **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação** pelo programa **FT0522 - Geração Estrutura Item Importado** utilizando **Estrutura do Item**?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) - Todas as versões

## Solução

Para identificar o motivo de não gerar a estrutura do item pelo **FT0522** quando no programa **FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação** está parametrizado a **Base Valorização** como **Estrutura do Item** é necessário observar as seguintes situações:

1. Verificar se o item principal possui relacionamento / vínculo com o estabelecimento, seja por: movimentos de entrada, ordem de produção, dentre outras movimentações que criem o vínculo. Não há necessidade de **saldo**, mas deve existir algum **movimento** do item no **Estoque**. Esta situação acontece geralmente quando o item é novo e não teve nenhuma movimentação;
2. Verificar se o item principal possui estrutura de engenharia no programa **EN0805 - Consulta Estrutura Nível a Nível**;
3. Verificar se o item principal possui componentes com origem importada: 1, 2, 3, 5 ou 8 e estejam como comprado no programa **CD0147 - Manutenção Itens x Estab Faturamento** e / ou **CD0903 - Atualização Itens Faturamento**.

Ao parametrizar o programa **FT0522**, pasta **parâmetros** é importante verificar o **Estado do item** componente para a geração da estrutura. A consulta é possível no programa **CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais**, verificando o campo **Situação: Ativo; Obsoletos Ordem Automática; Obsoleto Todas as Ordens; Totalmente Obsoletos**.