

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Parametrizar para nacionalizar através da Visão DI

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Como parametrizar para nacionalizar através da **Visão DI**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

Utilizando a **Visão DI - Declaração de Importação**, a alteração no processo começa a partir do embarque. Os campos **Declaração de Importação**, **DI EMS** e **Data da DI** não devem mais ser preenchidos no programa **IM0045 - Embarques**, pois estes dados serão gerados nos programas específicos liberados com a funcionalidade.

Os programas que foram liberados são:

IM0400 – Manutenção Declaração Importação

IM0410 – Manutenção Adições

IM0420 – Geração Declaração de Importação Automático e Vinculação de Embarques na DI

Fluxo Manual:

Após a criação do embarque, deve ser gerada a **DI - Declaração de Importação** pelo programa **IM0400 - Manutenção Declaração Importação**.

Existem dois números da **DI** a partir desse novo fluxo:

- **Número DI EMS:** Gerado automaticamente a cada novo registro e será o número para controle interno do Sistema.
- **Número DI Siscomex:** Deve ser informado ou alterado com o número gerado pelo **SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior**.

Após a geração da declaração de importação, devem ser informados todos os valores nessa tela, realizando o vínculo dos embarques que farão parte da **DI** criada. Para isso, deve ser utilizado o botão **Vincular Embarques**, localizado no canto superior do programa **IM0400**. A partir da liberação da **Visão DI**, é permitido tratar o processo de embarques consolidados - embarques de fornecedores diferentes em uma mesma **DI**. Ao vincular um embarque à declaração de importação, serão importados os pontos de controle, a partir do ponto de nacionalização e as despesas de todos os pontos de controle para a **DI**.

Podem ser incluídas ou alteradas despesas e pontos de controle pelo programa **IM0400**, pasta **Despesas e Itinerário**, respectivamente. Se houver mais de um embarque vinculado, as

alterações efetuadas na **DI** afetarão a todos.

Após vincular os embarques, devem ser geradas as ordens da **DI** e suas adições. Para isso, deve ser utilizado o botão **Adições**, que abrirá o **IM0410 - Adições Declaração de Importação**. No programa **IM0410**, deve ser utilizado o botão **Gerar Itens** para gerar as ordens. Ao acionar esse botão, serão geradas as ordens da **DI** com base nas ordens do embarque.

Se for necessário, é possível efetuar alterações nas ordens pelo botão **Alterar**.

Para gerar as adições existem **dois procedimentos**, conforme abaixo:

Automático:

Deve ser acionado o botão **Gerar Adições** para que o programa utilize os campos da ordem para efetuar a quebra e geração das adições.

Manual:

Deve ser acionado o botão **Informar Adições**, informando **adição** e **sequência** para cada ordem. Após os procedimentos citados, deve ser efetuado o rateio das despesas de nacionalização e cálculo dos impostos. Para isso, deve ser utilizado o botão **Atualiza Valores e Impostos**, no programa **IM0400**.

Nesta tela, podem ser selecionadas as despesas que serão rateadas - **nacionalização** ou **complementar** - e calcular os impostos. O cálculo dos impostos buscará as alíquotas e valores para cálculo das adições, pasta **Imposto, IM0410**.

Após esses procedimentos, a declaração de importação estará pronta para geração da nacionalização, pelo programa **IM0100 - Nacionalização/Geração Doctos Entrada**.