

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Cálculo do vencimento das duplicatas quando utiliza-se módulo de Importação

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Qual é o cálculo do vencimento das duplicatas quando utiliza-se módulo de **Importação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução

Para o cálculo da **data de vencimento** gerada para os **títulos no Contas a Pagar**, o módulo de **Importação** utiliza o mesmo conceito do módulo de **Recebimento**. Porém, há uma particularidade quanto ao **ponto de controle base** informado para a **Cotação do Item de Importação**, programa **IM0060 - Cotação Item (Importação)**:

- Para que a data de vencimento fique de acordo com a data de efetivação do **IM0055 - Acompanhamento de Embarques**, é necessário que, na **cotação do item** seja informado o **ponto de controle base** do itinerário, independente se for o ponto de nacionalização ou não. Esta informação referente ao ponto de controle base é inserida através da rotina **IM0060**, executado através do botão **Importação**, disponível no programa **CC0300 - Manutenção de Pedidos**.

Ou seja, o Sistema verifica qual o ponto de controle base utilizado na cotação do item de importação no **IM0060**. Se no acompanhamento de embarque no **IM0055** esse ponto de controle base estiver efetivado, o Sistema toma como data de partida esta **data do ponto de controle + dias da condição de pagamento** do pedido de compra, para calcular a data de vencimento.

Caso esse ponto de controle não esteja efetivado, o Sistema toma como data de partida a **data today + dias da condição de pagamento** do pedido de compra para calcular esta data de vencimento.

Importante

Esta regra de cálculo do vencimento é válida tanto para **duplicatas de mercadoria** como para **duplicatas de despesas**. Para duplicata de despesas, o sistema considera a condição de pagamento informada na inclusão das despesas.