

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Registro 0220 - Fatores de conversão de unidades

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Quando o registro **0220 - Fatores de Conversão de Unidades** é gerado no arquivo do **SPED - Sistema Público de Escrituração Digital**?

Ambiente

Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – A partir da versão 12.

Solução

O registro **0220** é gerado no arquivo do **SPED** quando a unidade de medida do recebimento ou faturamento no documento fiscal é diferente do cadastro do item, ou seja, item com unidade de medida **un - unidade** e nota fiscal emitida com unidade de medida **pc - peça**, por exemplo.

No **LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas** é alimentada a tabela **Fator Conversão** no momento da extração dos dados pelo **LF0202 - Extrator de Dados do EMS**. Pelo programa **LF0200 - Interpretador de Layout** e **LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout** é gerado o registro **0220** no arquivo do **SPED Fiscal**.

Para identificar esta situação no arquivo do **SPED Fiscal** é preciso verificar qual é a unidade de medida gerada para o item no registro **0200 - Tabela de identificação do item**, a partir dessa informação, consultar o documento em questão no registro **C170 - Itens do documento** e verificar qual a unidade de medida é considerada no campo **06 - UNID**, ou seja, contra qual unidade de medida o documento foi emitido/recebido.

Exemplo

|0200|**PC00359**|PASTILHA XX 30 X 12 X 1,5||**UN**|10|||||17||

|0220|**PC**|1||

|C100|0|1|4489|55|00|001|999999||29092023|05102023|1935|1|||1935|0|||1935|328,95|||

|C170|1|**PC00359**||150|**PC**|1935||0|000|1101|110102|1935|17|328,95|0|0|0|0|03|||0|72|0|0|0|72|0|0|0|000|0|