

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Parametrização para que a Solicitação de Serviço passe por Aprovação no MLA

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:49 min**

Dúvida

Como parametrizar documento **Solicitação de Serviço** para aprovação no módulo de **MLA**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) -
Todas as versões

Solução

A **Solicitação de Serviço** é parametrizada somente na **Aprovação por Item** no programa **CD1750 - Parâmetros Aprovação**, pasta **Documentos**. Não é possível parametrizar aprovação por **Total**.

Segue abaixo parametrizações necessárias para Aprovação deste documento:

- No módulo de **MI - Manutenção Industrial**:
 - **MI0101 - Parâmetros Manutenção Industrial - Página 2**: marcar a opção **Aprovação Solicitação**.
 - **MI0101 - Página 3**: informar um item débito direto.
- No módulo de **MCC - Compras**:
 - **CD1700 - Usuário Material**: O usuário que irá cadastrar estas solicitações de serviços **MI1001 - Manutenção Solicitação Serviço**, deverá estar parametrizado com a função de **Requis Manut** no programa **CD1700**.
 - O usuário solicitante **não** pode ser aprovador, deve ser **Requis Manut** e ter um limite de **Requis Manut** maior que zero.
 - Deve existir um outro usuário que seja aprovador **CD1700 - Usuário Materiais** e **CD1701 - Aprovadores**.
- No módulo de **MLA - Módulo Logístico de Aprovação**:
 - **CD1750**: Marcar a opção **Aprovação Eletrônica** e **Solicitação de Serviços**.
 - **MLA0103 - Usuários da Aprovação**: O usuário logado no Sistema, usuário da **Transação**, **não** pode ser **Aprovador** ou **Mestre**. Deve existir um outro usuário que seja o **Aprovador** no **MLA0103**.
 - **MLA0000 - Parâmetros da Aprovação**: O **Estabelecimento** do documento deve estar parametrizado.

- **MLA0101 - Tipos de Documento:** Documento **20 - Solicitação de Serviço** deve estar parametrizado para passar por **Aprovação**.
A opção **Prioridade** deve estar parametrizada por **Item**.
Consultar artigo quando ao campo **Prog Aprovação** e **Prog Rejeição**: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Quais informações devem ser preenchidas no programa MLA0101
- **MLA0102 - Chaves do documento:** Consultar artigo a seguir para mais detalhes do cadastro das chaves: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Chaves dos documentos no MLA0102
- **MLA0108 - Tipos de Aprovação do Item:** Relacionar no item **Débito Direto** inserido no **MI0101**, o **Tipo de Aprovação** desejada e priorizar, pressionando o botão **Priorizar**.
Poderá ser definido tipo de **Aprovação por Família de Itens** através do programa **MLA0109 - Tipos de Aprovação da Família**.
O Sistema primeiro irá buscar o tipo de aprovação no **MLA0108**, caso não encontre buscará no **MLA0109** e se ainda não encontrar irá buscar do **MLA0110 - Tipos de Aprovação do Documento**.
- Na aprovação por **Item**, existem quatro tipos de aprovação que poderão ser parametrizadas: **Hierarquia, Faixa, Lista e Padrão/Técnica**. Para mais detalhes sobre os **Tipos de Aprovação**, consultar artigo a seguir: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Tipos de Aprovação possíveis de serem parametrizados no MLA.
- **MLA0104 - Permissões do Usuário:** O **Aprovador** relacionado no **Tipo de Aprovação** deve possuir **permissão** e **limites** no documento **20 - Solicitação de Serviço** para o **Estabelecimento** em questão.
- **MLA0106 - Lotações do usuário:** o **Aprovador** relacionado no **Tipo de Aprovação** deve possuir **permissão** na **Lotação** do usuário **Solicitante**.
A **Lotação** do usuário pode ser consultada no **MLA0103**.

Saiba mais

Para mais detalhes sobre outras parametrizações nas telas no **MLA** consultar artigo abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Como fazer a parametrização da Aprovação pelo módulo MLA