

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Aprovação documento Contrato no MLA

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:16 min**

Dúvida

Como ocorre a geração da pendência para o documento **Contrato** no **MLA - Módulo Logístico de Aprovação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Aprovação Processo Logístico (MLA) – Versão 12

Solução

Para aprovação de contratos, **Documento 13**, deve estar marcado o parâmetro **Controle Contratos** no **CD1750 - Parâmetros Aprovação**.

Para aprovação de **Contratos** foi desenvolvido o programa **MLA0302 - Liberação de Documentos**, onde somente após a liberação do documento por este programa, será gerada a pendência de aprovação realmente para o **MLA**. Ou seja, após o comprador efetuar todo o cadastro do contrato, é gerada uma pendência de liberação no **MLA0302**, e após liberado, gera pendência de aprovação no **MLA0301 - Aprovação de Pendências**.

A pendência de liberação no **MLA0302** será gerada **para o usuário logado no Sistema** que está cadastrando ou alterando o contrato, para que este usuário após o término do cadastro libere o contrato para aprovação. No botão **Parâmetros** do **MLA0302**, deverá ser informada a **Empresa** e o **Estabelecimento** que deseja visualizar as pendências de liberação.

Na inclusão do **Contrato**, a pendência de aprovação será gerada após o cadastro do item no contrato. O valor da pendência de liberação será apresentada quando for informado o campo de **Limite Valor** nos itens, através do programa **CN0201C - Manutenção Itens do Contrato** ou quando for informado **Limite Valor** no **Contrato** através do programa **CN0201A - Manutenção Contratos**. O **Limite Quantidade** não será considerado.

Na alteração do contrato, se parametrizado **Exceção de Aprovação** no **MLA0000 - Parâmetros da Aprovação > pasta Parâmetros II**, somente alterações de **Condição de Pagamento** e **Valor** geram pendência de aprovação. Caso não esteja parametrizado **Exceção de Aprovação**, qualquer alteração no **cabeçalho do contrato** ou no **item do contrato** gera pendência de aprovação.

Importante

A partir da versão **12.1.26**, é obrigatório informar limites no contrato quando utilizar o **MLA**. Para que o contrato seja emitido no **CN0401 - Emissão de Contratos**, as pendências geradas no

MLA devem estar **Aprovadas**, caso contrário o contrato não poderá ser emitido.

Quando utilizado contrato do tipo **Medição**, é possível parametrizar para que o documento **14 - Medição do Contrato - Item** gere pendência no MLA.

Saiba mais

Para mais detalhes sobre parametrização do módulo de **MLA**, consultar o *link*:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Como fazer a parametrização da aprovação pelo módulo MLA

Para mais detalhes da utilização de **limites no contrato**, consultar o *link*:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Limites de Contrato de Compra

E para mais detalhes da **Exceção de Aprovação** consultar o *link*:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Parametrização da Exceção na geração da pendência no MLA