

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Configuração e acesso ao Portal do MLA em HTML

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:54 min**

Dúvida

Como configurar e acessar o Portal do **MLA - Módulo Logístico de Aprovação** em **HTML**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Como o Portal do **MLA** depende da arquitetura no novo **Framework HTML** da **TOTVS**, o primeiro passo é garantir que o produto está funcionando corretamente neste sentido. Para esse teste, pode-se abrir a tela do próprio **MLA** através do menu **HTML**.


Localizar o programa **HTML.MLA0301 - Aprovar Pendências** no menu e abrir:



The screenshot shows the TOTVS Backoffice interface. The top bar includes the TOTVS logo and system information. The left sidebar shows the 'Aprovação de Processos' menu. The main area displays the 'Aprovação de Processos Logístico' section with a search bar and a table of tasks.

	Programa	Nome	Módulo
★	Aprovar Pendências	html.mla0301	Aprovação de Processos Logístico
☆	Aprovação de pendências	mla0301	Aprovação de Processos Logístico
☆	Liberação de Documentos	mla0302	Aprovação de Processos Logístico
★	Substituir aprovador/copiar permissões	MLA0170	Aprovação de Processos Logístico

Se a tela for aberta corretamente e carregar as informações, significa que está tudo certo:



Caso ocorra algum problema na abertura ou carregamento da tela, conferir as orientações de configurações, disponibilizados na mídia ou *updater*, dos seguintes arquivos:

- **josso-agent-config.xml**
- **datasul_framework.properties**


Conferir também se o **Appserver** está configurado de forma adequada. A apresentação de erros como **Erro ao obter conexão**, pode indicar que ele não foi configurado ou ativado. Os detalhes de configuração para o produto **Datasul**, podem ser conferidos no guia de instalação do produto: Configuração **Datasul 12** - Arquivos de configuração - **AppServer**.

Exemplo de localização do guia para versão **12.1.20**: Kbase 87685: Guia Instalação e Configuração Datasul 12.1.20.

Realizar as configurações e proceder com os testes.


1. Para realizar o acesso ao Portal do **MLA**, basta utilizar a **URL**: `http://<servidor>:<porta>/portal`. Servidor e Porta são os mesmos utilizados para acesso do **Datasul**.

2. O menu **Aprovação de Documentos** referente ao **MLA**, é apresentado no Portal, para os usuários que são Aprovadores. Caso não apareça essa opção no menu, verificar no programa **MLA0103 – Usuários da aprovação** se o usuário possui o campo **Aprovador marcado**.




3. Caso o usuário deseje configurar uma página inicial, para abertura assim que entrar no portal, pode utilizar a opção de configuração:

- Abrir a página que deverá ser a inicial e ir em **Configurações**:



- Utilizar a opção de **Usar página atual** e **Aplicar**.



Para acesso externo ao portal:

Para permitir o acesso externo deve ser configurado o **proxy reverso**.

Nas páginas dos *links* a seguir é documentado o processo para configurar o **proxy reverso** com **Apache** e **IIS** conforme arquiteturas:

Jboss:

Framework - Linha Datasul - TEC - Como configurar Proxy Reverso para os Portais Datasul

THF:

Framework - Linha Datasul - TEC - Configuração de Proxy Reverso para os Portais do Datasul for THF utilizando IIS

Framework - Linha Datasul - TEC - Configuração de Proxy Reverso para o Datasul for THF utilizando Apache

Em caso de outro servidor de **proxy reverso**, ele deve ser configurado para:

- Encaminhar as requisições dos seguintes contextos:
 - /portal
 - /josso
 - /dts/datsul-rest
 - /dts/dts-utils
 - /dts/custom
 - /dts/mla
 - /dts/mpd
 - /dts/crm
- Manipular o **header HTTP Location** das **responses** para utilizar o endereço do **proxy** ao invés do endereço do **Datasul**.
- Manipular o conteúdo das **responses** para trocar as referências do endereço do **Datasul** para o endereço do **Proxy**.

Para acesso em dispositivos móveis, basta que a **URL** de acesso esteja liberada para acessos externos.

Saiba mais

Para mais informações sobre funcionalidades e utilização do Portal do **MLA**, consulte: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Funcionalidades e utilização do Portal do MLA em HTML
Para informações sobre customizações do Portal do **MLA**, consulte: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Como criar documentos para o Portal do MLA em HTML ou customizar documentos existentes