

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Importação de cadastros no MLA

 Tempo aproximado para leitura: **00:29:00 min**

Dúvida

Como fazer a importação de cadastros no **MLA - Módulo Logístico de Aprovação?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

Para fazer a importação de cadastros do módulo do **MLA**, pode-se utilizar o programa **MLA0171 – Réplica entre empresas/estabelecimentos**. Além de replicar informações entre empresas/estabelecimentos, o programa possibilita a importação de arquivos **.csv**, podendo dessa forma, realizar a importação de dados diretamente de arquivos.

Esse processo pode ser bastante interessante nos casos de implantação do módulo.

Para realizar a importação de dados, sugere-se a parametrização abaixo:

- Selecionar a opção **Importar**;
- Selecionar a opção **Várias empresas/estabelecimentos**;
- Deixar a faixa de empresas e estabelecimentos aberta, para importar todos os cadastros do arquivo;
- Informar o arquivo no formato **.csv** a ser importado. Detalhes sobre o formato do arquivo serão apresentados na sequência.

06.9.5666 - MLA0171 - 2.00.00.012 - Réplica entre empresas/estabelecimentos - 10 - TOTVS S...

Parâmetros 1 | Parâmetros 2 | **Digitação** | Impressão

Replicação de dados (mesma base de dados)

Empresa origem: Empresa(s) destino: << >> ZZZ

Estab origem: Estab(s) destino: << >> ZZZZZ

Exportação/Importação de dados

Opção: ☐ Exportar ☒ Importar

Importar: ☒ Várias empresas/estabelecimentos ☐ Empresa/estabelecimento específico para outras

Empresa origem: Empresa(s) destino: << >> ZZZ

Estab origem: Estab(s) destino: << >> ZZZZZ

Arquivo a exportar/importar: C:/tmp/mla0171-import-export.csv

Executar Fechar Ajuda

Escolha o arquivo de modelo

Na pasta **Parâmetros 2**, selecionar os cadastros que se deseja importar do arquivo e na pasta **Digitação**, informar a opção de importação a ser utilizada.

Sobre o arquivo **.csv** a ser importado:

- Cada linha do arquivo corresponde a um registro a ser importado;
- A primeira informação da linha corresponde sempre a informação do cadastro a qual as informações se referem;
- É possível colocar em um mesmo arquivo as informações de vários, ou todos, os cadastros a serem importados.

Segue a estrutura de cada um dos cadastros que deve ser seguida:

- **MLA0102 - Chaves do documento**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-chave-doc-aprov	-

Código da empresa	mla-chave-doc-aprov.ep-codigo
Código do documento	mla-chave-doc-aprov.cod-tip-doc
Posição inicial	mla-chave-doc-aprov.posicao-ini
Posição final	mla-chave-doc-aprov.posicao-fim
Descrição do campo	mla-chave-doc-aprov.desc-campo

Exemplo de Arquivo:

mla-chave-doc-aprov;10;3;1;9;Nr Requis
mla-chave-doc-aprov;10;3;10;12;Seq Item
mla-chave-doc-aprov;10;3;13;28;Cod Item

- **MLA0120 - Códigos de rejeição**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-rej-aprov	-
Código da empresa	mla-rej-aprov.ep-codigo
Código de rejeição	mla-rej-aprov.cod-rejeicao
Descrição do código de rejeição	mla-rej-aprov.des-rejeicao
Obriga narrativa	mla-rej-aprov.obriga-narrativa

Re-análise de pendências	m1a-rej-aprov.log-1
--------------------------	----------------------------

Exemplo de Arquivo:

m1a-rej-aprov;10;1;Rejeitado por crédito;yes;no
m1a-rej-aprov;10;2;Rejeitado pela Manutenção;yes;no

- **MLA0121 - Programas de consulta**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo m1a-prog-consulta	-
Código da empresa	m1a-prog-consulta.ep-codigo
Código do documento	m1a-prog-consulta.cod-tip-doc
Sequência do programa	m1a-prog-consulta.seq-prog
Programa	m1a-prog-consulta.prog-consulta
Descrição do programa	m1a-prog-consulta.desc-consulta

Exemplo de Arquivo:

m1a-prog-consulta;10;1;1;lapcons/m1acons014.r;Itens da Requisição - CD1407A
m1a-prog-consulta;10;1;2;lapcons/m1acons015.r;Itens da Requisição - CD1407B

- **MLA0103 - Usuários da aprovação**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-usuar-aprov	-
Código da empresa	mla-usuar-aprov.ep-codigo
Código do usuário	mla-usuar-aprov.cod-usuar
Nome do usuário	mla-usuar-aprov.nome-usuar
Código do estabelecimento	mla-usuar-aprov.cod-estabel
Código da lotação	mla-usuar-aprov.cod-lotacao
Código da moeda	mla-usuar-aprov.mo-codigo
Responsável pela lotação: 1- Lotação; 2 – Centro Custo	mla-usuar-aprov.destino-lotacao
Utiliza lotação do usuário do documento origem	SUBSTRING(mla-usuar-aprov.char-1,2,1)
Aprovador	mla-usuar-aprov.perm-aprov

Mestre	mmla-usuar-aprov.usuar-mestre
Libera Verba	mmla-usuar-aprov.libera-verba
Configurador Visual	mmla-usuar-aprov.log-usuar-config
Envia <i>e-mail</i>	mmla-usuar-aprov.envia-email
Recebe <i>e-mail</i>	mmla-usuar-aprov.recebe-email
<i>E-mail HTML</i>	mmla-usuar-aprov.log-html
<i>E-mail HTML Palm</i>	mmla-usuar-aprov.log-4
Aprovação automática	mmla-usuar-aprov.aprova-auto
Aprovação automática aprovadoryes;yes;yes;no;no;no;super@totvs.com.br;5;yes;2	mmla-usuar-aprov.aprova-auto-aprov
<i>E-mail</i>	mmla-usuar-aprov.e-mail
Ordenação: 1 - Mais recentes, 2 - Mais antigas, 3 - Maior valor, 4 - Menor valor, 5 - Maior empresa, 6 - Menor empresa	mmla-usuar-aprov.idi-ordenacao-portal

Apresenta pendências de todas as empresas	mla-usuar-aprov.log-pendcia-todas-empres
Visualização padrão: 1 – Todas, 2 – Minhas, 3 – Como mestre, 4 – Alternativas.	mla-usuar-aprov.int-1
Aprovação Individual sem considerar selecionadas	mla-usuar-aprov.log-aprovac-unica-pendcia
Visualiza detalhes da pendência na listagem: S - Sim, N - Não	SUBSTRING(bf-mla-usuar-aprov.char-1,3,1)
Visualiza contadores de pendência selecionada: S - Sim, N - Não	SUBSTRING(bf-mla-usuar-aprov.char-1,4,1)
Visualiza valor da pendência na moeda informada: S - Sim, N - Não	SUBSTRING(mla-usuar-aprov.char-1,5,1)
Converter valor da aprovação pela: 1 - Data Aprovação, 2 - Data da Geração	SUBSTRING(mla-usuar-aprov.char-1,6,1)

Exemplo de Arquivo:

```
mla-usuar-aprov;10;super;Super
Usuário;1;00000;0;1;1;yes;no;no;yes;yes;yes;yes;no;no;no;super@totvs.com.br;5;
yes;2;yes;S;S;S;2
mla-usuar-
aprov;10;super2;super2;1;5351;0;1;0;yes;no;no;no;no;no;no;no;no;super2@totv
s.com.br;4;yes;1;yes;S;S;N;1
```

- **MLA0107 - Tipos de aprovação**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
-----------------------------------	-------------------------------

Nome da tabela, enviar fixo mla-tipo-aprov	-
Código da empresa	mla-tipo-aprov.ep-codigo
Código do tipo de aprovação	mla-tipo-aprov.cod-tip-aprov
Descrição do tipo de aprovação	mla-tipo-aprov.des-tip-aprov
Tipo de aprovação: 1 – Hierarquia, 2 – Lista, 3 – Padrão, 4 – Técnica, 5 – Faixa	mla-tipo-aprov.ind-tip-aprov
Mínimo de aprovações	mla-tipo-aprov.nr-min-aprov

Exemplo de Arquivo:

mla-tipo-aprov;10;1;Faixa;5;0
mla-tipo-aprov;10;2;Hierarquia;1;0
mla-tipo-aprov;10;3;Padrão;3;0

- **MLA0114 - Aprovadores alternativos**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-usuar-aprov-altern	-
Código da empresa	mla-usuar-aprov-altern.ep-codigo
Código do usuário	mla-usuar-aprov-altern.cod-usuar

Código do usuário alternativo	mla-usuar-aprov-altern.cod-usuar-altern
Data de início	mla-usuar-aprov-altern.validade-ini
Data de término	mla-usuar-aprov-altern.validade-fim

Exemplo de Arquivo:

mla-usuar-aprov-altern;10;super;14;23/12/2015;23/12/2015

mla-usuar-aprov-altern;10;super;13;23/12/2015;23/12/2015

- **Configurações Visuais**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-configur-visual-usuar	-
Código do usuário	mla-configur-visual-usuar.cod-usuar
Interface	mla-configur-visual-usuar.idi-interfac
Ordenação padrão	mla-configur-visual-usuar.idi-ordenacao
Mostra todas empresas	mla-configur-visual-usuar.log-mostra-todas-empres
Visualização inicial	mla-configur-visual-usuar.idi-visualiz-inicial

Aprova sem motivo	mla-configur-visual-usuar.log-aprova-sem-motiv
-------------------	---

Exemplo de Arquivo:

```
mla-configur-visual-usuar;super;1;5;yes;2;yes
mla-configur-visual-usuar;supereai;1;7;no;3;no
```

- **Layouts**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-layout-usuar-doc	-
Código do usuário	mla-layout-usuar-doc.cod-usuar
Código do documento	mla-layout-usuar-doc.cdn-docto
Interface	mla-layout-usuar-doc.idi-interfac
Ordem do componente	mla-layout-usuar-doc.cdn-ord
Id do componente	mla-layout-usuar-doc.cod-id-campo
Rótulo do componente	mla-layout-usuar-doc.nom-rotu-campo
Descrição do componente	mla-layout-usuar-doc.des-campo

Tipo de Componente	mla-layout-usuar-doc.idi-compon
Tamanho do componente	mla-layout-usuar-doc.cdn-tamanho
Visibilidade do componente	mla-layout-usuar-doc.log-visivel
Entidade pai	mla-layout-usuar-doc.cod-entid-pai

Exemplo de Arquivo:

```
mla-layout-usuar-doc;super;1;1;1;doc-sequencia;Seq;Sequência do Item da
Solicitação de Compra;1;50;yes;
mla-layout-usuar-doc;super;1;1;2;doc-it-codigo;;Código do Item da Solicitação
de Compra;1;50;yes;
mla-layout-usuar-doc;super;1;1;3;doc-dt-requisicao;;Data da Solicitação de
Compra;1;50;yes;
mla-layout-usuar-doc;super;1;1;4;doc-nome-abrev;;Código do Requisitante da
Solicitação de Compra;1;50;yes;
mla-layout-usuar-doc;super;1;1;5;pend-valor-doc;;Valor da Pendência de
Aprovação;1;100;yes;
```

- **MLA0123 - Lotações da aprovação**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-lotacao	-
Código da empresa	mla-lotacao.ep-codigo
Código da lotação	mla-lotacao.cod-lotacao

Descrição da lotação	mla-lotacao.desc-lotacao
----------------------	---------------------------------

Exemplo de Arquivo:

mla-lotacao;10;00000;Lotação Padrão
mla-lotacao;10;010203040506070;teste

- **MLA0106 - Lotações do usuário**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-perm-lotacao	-
Código da empresa	mla-perm-lotacao.ep-codigo
Código do usuário	mla-perm-lotacao.cod-usuar
Código da lotação	mla-perm-lotacao.cod-lotacao
Início validade	mla-perm-lotacao.validade-ini
Fim validade	mla-perm-lotacao.validade-fim

Exemplo de Arquivo:

mla-perm-lotacao;10;super;00000;01/01/00;01/01/17
mla-perm-lotacao;10;super;010203040506070;01/06/16;31/12/9999

- **MLA0140 - Referências**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-referencia	-
Código da empresa	mla-referencia.ep-codigo
Código do tipo de documento	mla-referencia.cod-tip-doc
Código da referência	mla-referencia.codigo
Descrição da referência	mla-referencia.descricao

Exemplo de Arquivo:

mla-referencia;10;8;1;Forn 1

mla-referencia;10;8;10;Forn 10

- **MLA0119 - Limites de aprovação família**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-lim-aprov-fam	-
Código da empresa	mla-lim-aprov-fam.ep-codigo
Código do tipo de documento	mla-lim-aprov-fam.cod-tip-doc
Código da família	mla-lim-aprov-fam.fm-codigo

Código do usuário	mla-lim-aprov-fam.cod-usuar
Limite de aprovação	mla-lim-aprov-fam.limite-aprov

Exemplo de Arquivo:

mla-lim-aprov-fam;10;1;20.032;super;99999999999999

mla-lim-aprov-fam;10;2;001000;super;200

• MLA0109 - Tipos de aprovação da família

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-tipo-aprov-fam	-
Código da empresa	mla-tipo-aprov-fam.ep-codigo
Código da família	mla-tipo-aprov-fam.fm-codigo
Código do tipo de aprovação	mla-tipo-aprov-fam.cod-tip-aprov
Número mínimo de aprovação	mla-tipo-aprov-fam.nr-min-aprov
Somente para aprovador com limite	mla-tipo-aprov-fam.log-limite
Prioridade	mla-tipo-aprov-fam.prioridade-aprov

Exemplo de Arquivo:

mla-tipo-aprov-fam;10;aa;5;3;no;0

mla-tipo-aprov-fam;10;11122;1;0;no;10

- **MLA0150 - Tipos de aprovação da referência**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mlla-tipo-aprov-ref	-
Código da empresa	mlla-tipo-aprov-ref.ep-codigo
Código do tipo de documento	mlla-tipo-aprov-ref.cod-tip-doc
Código da referência	mlla-tipo-aprov-ref.codigo
Código do tipo de aprovação	mlla-tipo-aprov-ref.cod-tip-aprov
Número mínimo de aprovação	mlla-tipo-aprov-ref.nr-min-aprov
Somente para aprovador com limite	mlla-tipo-aprov-ref.log-limite
Prioridade	mlla-tipo-aprov-ref.prioridade-aprov

Exemplo de Arquivo:

mlla-tipo-aprov-ref;10;6;100200;5;10;no;0

mlla-tipo-aprov-ref;10;24;DP;5;1;no;10

- **MLA0110 - Tipos de aprovação do documento**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
-----------------------------------	-------------------------------

Nome da tabela, enviar fixo mla-tipo-aprov-doc	-
Código da empresa	mla-tipo-aprov-doc.ep-codigo
Código do tipo de documento	mla-tipo-aprov-doc.cod-tip-doc
Código do tipo de aprovação	mla-tipo-aprov-doc.cod-tip-aprov
Número mínimo de aprovação	mla-tipo-aprov-doc.nr-min-aprov
Somente para aprovador com limite	mla-tipo-aprov-doc.log-limite
Prioridade	mla-tipo-aprov-doc.prioridade-aprov

Exemplo de Arquivo:

mla-tipo-aprov-doc;10;1;5;1;no;0

mla-tipo-aprov-doc;10;2;2;0;no;0

mla-tipo-aprov-doc;10;3;5;1;no;0

• MLA0108 - Tipos de aprovação do item

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-tipo-aprov-item	-
Código da empresa	mla-tipo-aprov-item.ep-codigo
Código do item	mla-tipo-aprov-item.it-codigo

Código do tipo de aprovação	mla-tipo-aprov-item.cod-tip-aprov
Número mínimo de aprovação	mla-tipo-aprov-item.nr-min-aprov
Somente para aprovador com limite	mla-tipo-aprov-item.log-limite
Prioridade	mla-tipo-aprov-item.prioridade-aprov

Exemplo de Arquivo:

mla-tipo-aprov-item;10;a;2;0;no;0
mla-tipo-aprov-item;10;AA;5;1;no;0
mla-tipo-aprov-item;10;aaa;5;1;no;0

- **MLA0000 - Parâmetros da Aprovação**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-param-aprov	-
Código da empresa	mla-param-aprov.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-param-aprov.cod-estabel
<i>E-mail</i>	mla-param-aprov.log-email
<i>E-mails</i> alternativos	mla-param-aprov.log-email-altern
Exchange	mla-param-aprov.log-exchange

HTML Atachado	mla-param-aprov.log-atachado
<i>E-mails</i> aprovadores alternativos	mla-param-aprov.log-aprov-altern
Servidor <i>e-mail</i>	mla-param-aprov.servidor-email
Portal <i>e-mail</i>	mla-param-aprov.porta-email
Servidor ASP	mla-param-aprov.servidor-asp
Complemento <i>e-mail</i>	mla-param-aprov.compl-email
Debita verba: 1 - Principal, 2 - Alternativo	mla-param-aprov.destino-verba
Lotação Aprova auto: 1 - Transação, 2 - Documento	mla-param-aprov.int-1
Alternativo assume limite do principal	mla-param-aprov.log-1
Alternativo por data	mla-param-aprov.log-aprovac-altern-dat
Alternativo assume permissões do principal	SUBSTRING(mla-param-aprov.char-1,3,1)
Alternativo assume lotações do principal	SUBSTRING(mla-param-aprov.char-1,2,1)
Alternativo assume permissão de mestre como principal	SUBSTRING(mla-param-aprov.char-1,4,1)

Prioridade de aprovação documento	mla-param-aprov.log-priorid-aprova-docto
Exceção somente para condição de pagamento e valor	mla-param-aprov.log-cond-pagto
Não gera pendência para saldo zerado quando recebida	mla-param-aprov.log-ord-recbda
Não gera pendência para saldo zerado quando confirmada	mla-param-aprov.log-ord-confda
Integração com o Fluig	mla-param-aprov.log-integr-fluig
Prazo de conclusão	mla-param-aprov.log-praz-conclus
Horas para execução	mla-param-aprov.hra-execucao
Código de rejeição padrão	mla-param-aprov.cdn-rej

Exemplo de Arquivo:

mla-param-aprov;10;1;yes;yes;no;yes;yes;smtp.totvs.com.br;587;http://cassino:8180/datasu1/MLADocumentApproval;;2;1;yes;no;S;S;N;yes;no;no;no;yes;yes;00500;5

- **MLA0101 - Tipos de documento**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-tipo-doc-aprov	-

Código da empresa	mla-tipo-doc-aprov.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-tipo-doc-aprov.cod-estabel
Código do tipo de documento	mla-tipo-doc-aprov.cod-tip-doc
Descrição do tipo de documento	mla-tipo-doc-aprov.des-tip-doc
Aprovação	mla-tipo-doc-aprov.apr-tip-doc
Prioridade de aprovação: 1 - Documento, 2 - Item, 3 - Referência	mla-tipo-doc-aprov.prioridade-aprov
Utiliza verba	mla-tipo-doc-aprov.verba-aprov
<i>E-mail</i> HTML	mla-tipo-doc-aprov.log-html
Visualiza narrativa	mla-tipo-doc-aprov.log-1
Re-análise das pendências	mla-tipo-doc-aprov.log-2
HTML <i>Palm</i>	mla-tipo-doc-aprov.log-4
Notificação de aprovação	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,1,1)
Notifica aprovação para usuário da transação	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,3,1)

Notifica aprovação para usuário do documento	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,4,1)
Notifica aprovação para aprovadores	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,5,1)
Notifica aprovação para usuários informados	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,6,1)
Notificação de rejeição	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,2,1)
Notifica rejeição para usuário da transação	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,8,1)
Notifica rejeição para usuário do documento	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,9,1)
Notifica rejeição para aprovadores	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,7,1)
Notifica rejeição para usuários informados	SUBSTRING(mla-tipo-doc-aprov.char-1,10,1)
Programa de aprovação	mla-tipo-doc-aprov.prog-aprova
Programa de rejeição	mla-tipo-doc-aprov.prog-rejeita
Sempre gera pendência	mla-tipo-doc-aprov.log-excec-val
Integração com o Fluig	mla-tipo-doc-aprov.log-integr-fluig

Nome da tabela, enviar fixo mla-perm-aprov	-
Código da empresa	mla-perm-aprov.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-perm-aprov.cod-estabel
Código do usuário	mla-perm-aprov.cod-usuar
Código do tipo de documento	mla-perm-aprov.cod-tip-doc
Limite de aprovação	mla-perm-aprov.limite-aprov
Início da validade	mla-perm-aprov.validade-ini
Fim da validade	mla-perm-aprov.validade-fim

Exemplo de Arquivo:

mla-perm-aprov;10;1;super;1;999999999;01/01/00;10/01/17

mla-perm-aprov;10;1;super;3;999999999;01/01/00;01/01/9999

- **MLA0105 - Verbas do usuário**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-verba-aprov	-
Código da empresa	mla-verba-aprov.ep-codigo

Código do estabelecimento	mla-verba-aprov.cod-estabel
Código do usuário	mla-verba-aprov.cod-usuar
Código do tipo de documento	mla-verba-aprov.cod-tip-doc
Valor	mla-verba-aprov.valor-verba
Período inicial	mla-verba-aprov.periodo-ini
Período final	mla-verba-aprov.periodo-fim
Código do usuário de liberação	mla-verba-aprov.cod-usuar-lib

Exemplo de Arquivo:

mla-verba-aprov;10;1;super;6;99999999999999;08/06/16;31/12/9999;super
mla-verba-aprov;10;1;super;8;16300;01/04/01;31/12/14;super

- **MLA0118 - Aprovador padrão**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-usuar-padrao	-
Código da empresa	mla-usuar-padrao.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-usuar-padrao.cod-estabel

Código do tipo de aprovação	mla-usuar-padrao.cod-tip-aprov
Código do usuário	mla-usuar-padrao.cod-usuar

Exemplo de Arquivo:

mla-usuar-padrao;10;1;3;karina385

mla-usuar-padrao;10;1;4;Super

- **MLA0112 - Aprovadores da faixa**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-hierarquia-faixa	-
Código da empresa	mla-hierarquia-faixa.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-hierarquia-faixa.cod-estabel
Código da lotação	mla-hierarquia-faixa.cod-lotacao
Código do tipo de documento	mla-hierarquia-faixa.cod-tip-doc
Número da faixa	mla-hierarquia-faixa.num-faixa
Sequência	mla-hierarquia-faixa.seq-aprov
Código do usuário	mla-hierarquia-faixa.cod-usuar

Dependência	mla-hierarquia-faixa.log-depend
-------------	--

Exemplo de Arquivo:

mla-hierarquia-faixa;10;1;00000;2;1;1;super;yes

mla-hierarquia-faixa;10;1;00000;2;1;2;karina385;no

- **MLA0130 - E-mails alternativos**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-emails	-
Código da empresa	mla-emails.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-emails.cod-estabel
Código do tipo de documento	mla-emails.cod-tip-doc
<i>E-mail</i>	mla-emails.e-mail
Envia na geração	mla-emails.log-geracao
Envia a cada aprovação	mla-emails.log-aprovacao
Envia a cada rejeição	mla-emails.log-rejeicao
Envia na aprovação do documento	mla-emails.log-documento

Título do <i>e-mail</i> de geração	mla-emails.titulo-email-gera
Texto do <i>e-mail</i> de geração	mla-emails.texto-email-gera
<i>E-mail html</i> de geração	mla-emails.html-geracao
Título do <i>e-mail</i> de aprovação	mla-emails.titulo-email-aprova
Texto do <i>e-mail</i> de aprovação	mla-emails.texto-email-aprova
<i>E-mail html</i> de aprovação	mla-emails.html-aprovacao
Título do <i>e-mail</i> de rejeição	mla-emails.titulo-email-rej
Texto do <i>e-mail</i> de rejeição	mla-emails.texto-email-rej
<i>E-mail html</i> de rejeição	mla-emails.html-rejeicao
Título do <i>e-mail</i> de aprovação de documento	mla-emails.titulo-email-doc
Texto do <i>e-mail</i> de aprovação do documento	mla-emails.texto-email-doc
<i>E-mail html</i> de aprovação do documento	mla-emails.html-documento

Exemplo de Arquivo:

mla-emails;10;1;1;teste@totvs.com.br;yes;no;no;yes;Geração de pendência;Foi gerada uma pendência para aprovação.;;;;;;Documento aprovado;Documento aprovado....;

- **MLA0111 - Faixas de aprovação**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-faixa-aprov	-
Código da empresa	mla-faixa-aprov.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-faixa-aprov.cod-estabel
Código da lotação	mla-faixa-aprov.cod-lotacao
Código do tipo de documento	mla-faixa-aprov.cod-tip-doc
Número da faixa	mla-faixa-aprov.num-faixa
Descrição da faixa	mla-faixa-aprov.des-faixa
Limite inicial	mla-faixa-aprov.limite-ini
Limite final	mla-faixa-aprov.limite-fim

Exemplo de Arquivo:

mla-faixa-aprov;10;1;5351;7;1;COMPRADOR;0;1000

mla-faixa-aprov;10;1;5351;7;2;GERENTE DA ÁREA;1000,01;10000

- **MLA0113 - Hierarquia de aprovadores**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
-----------------------------------	-------------------------------

Nome da tabela, enviar fixo mla-hierarquia-aprov	-
Código da empresa	mla-hierarquia-aprov.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-hierarquia-aprov.cod-estabel
Código da lotação	mla-hierarquia-aprov.cod-lotacao
Código do tipo de documento	mla-hierarquia-aprov.cod-tip-doc
Sequência	mla-hierarquia-aprov.seq-aprov
Código do usuário	mla-hierarquia-aprov.cod-usuar
Dependência	mla-hierarquia-aprov.log-depend

Exemplo de Arquivo:

mla-hierarquia-aprov;10;1;5351;16;1;adilson;yes
mla-hierarquia-aprov;10;1;5351;16;2;Super;yes

• MLA0115 - Lista de aprovadores do documento

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-lista-aprov-doc	-
Código da empresa	mla-lista-aprov-doc.ep-codigo

Código do estabelecimento	mla-lista-aprov-doc.cod-estabel
Código do tipo de documento	mla-lista-aprov-doc.cod-tip-doc
Sequência	mla-lista-aprov-doc.seq-aprov
Código do usuário	mla-lista-aprov-doc.cod-usuar

Exemplo de Arquivo:

mla-lista-aprov-doc;10;1;4;10;super

mla-lista-aprov-doc;10;1;4;20;karina385

- **MLA0117 - Lista de aprovadores da família**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-lista-aprov-fam	-
Código da empresa	mla-lista-aprov-fam.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-lista-aprov-fam.cod-estabel
Código da família	mla-lista-aprov-fam.fm-codigo
Sequência	mla-lista-aprov-fam.seq-aprov
Código do usuário	mla-lista-aprov-fam.cod-usuar

Exemplo de Arquivo:

mla-lista-aprov-fam;10;1;VARETA;1;Super
mla-lista-aprov-fam;10;1;VARETA;2;Akira

- **MLA0116 - Lista de aprovadores do item**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
Nome da tabela, enviar fixo mla-lista-aprov-item	-
Código da empresa	mla-lista-aprov-item.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-lista-aprov-item.cod-estabel
Código do item	mla-lista-aprov-item.it-codigo
Sequência	mla-lista-aprov-item.seq-aprov
Código do usuário	mla-lista-aprov-item.cod-usuar

Exemplo de Arquivo:

mla-lista-aprov-item;10;1;.compras;1;super
mla-lista-aprov-item;10;1;.compras;2;karina385

- **MLA0160 - Lista de aprovadores da referência**

Informação a ser importada	Campo que será gravado
----------------------------	------------------------

Nome da tabela, enviar fixo mla-lista-aprov-ref	-
Código da empresa	mla-lista-aprov-ref.ep-codigo
Código do estabelecimento	mla-lista-aprov-ref.cod-estabel
Código do tipo de documento	mla-lista-aprov-ref.cod-tip-doc
Código da referência	mla-lista-aprov-ref.codigo
Sequência	mla-lista-aprov-ref.seq-aprov
Código do usuário	mla-lista-aprov-ref.cod-usuar

Exemplo de Arquivo:

mla-lista-aprov-ref;10;1;6;100200;1;rodrigo722

mla-lista-aprov-ref;10;1;6;100200;2;super