

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLA - Integração via API MLA0009

 Tempo aproximado para leitura: **00:16:03 min**

Dúvida

O objetivo desta API é obter as informações utilizadas pelo portal do MLA (Novo Framework HTML)

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aprovação Processo Logístico (MLA) - Versão 12

Solução

A API fornece basicamente informações da empresa selecionada, da ordenação usada na listagem dos documentos, do histórico de aprovações, dos documentos do usuário e dos totalizadores dos documentos.

A sintaxe para a chamada da API, que deve ser de forma persistente:

```
run lap/mla0009.p persistent set h-handle.
```

A variável denominada h-handle irá receber o "handle" do programa, permitindo o acesso aos "métodos" internos da API.

Método Negócio:

Quando a API estiver executada em modo persistente, os seguintes métodos estarão disponíveis para execução:

getDadosEmpresa	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	RUN getDadosEmpresa IN h-handle(OUTPUT TABLE tt-empresas-usuar, OUTPUT p-cod-empresa,

	OUTPUT p-razao-social).
Descrição	Retorna informações da empresa logada e lista de empresas do usuário. Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getDadosEmpresa.
Retorno	tt-empresas-usuar: temp-table com as empresas do usuário. p-cod-empresa (CHARACTER): Código da empresa selecionada. p-razao-social (CHARACTER): Razão social da empresa selecionada.

tt-empresas-usuar				Entrada/Saída
Temp-table com dados das empresas do usuário				Saída
Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
c-cod-empresa	CHARACTER	Código da empresa	Sim	Não se aplica
c-razao-social	CHARACTER	Razão social da empresa	Sim	Não se aplica

getSortDefault	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	RUN getSortDefault IN h-handle(OUTPUT i-sort).

Descrição	Retorna a ordenação padrão usada na listagem dos documentos para o usuário em questão Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getSortDefault.
Retorno	i-ordering: tipo de ordenação 1- Mais recentes 2- Mais antigas 3- Maior valor 4- Menor valor 5- Maior empresa 6- Menor empresa

getTotalizadoresPorDocumento	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	RUN getTotalizadoresPorDocumento in h-handle (input i-tipo, input dtIni, input dtFim, output table ttDocuments).
Descrição	Retorna para cada documento que o usuário tem permissão de acesso, o número de pendências como principal e o número de pendências alternativo. Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getTotalizadoresPorDocumento

Parâmetros	Descrição
i-tipo	Tipo da pendência. 1- Principais e alternativas (com mestre junto) 2- Saída
dtIni	Data de início para consideração dos históricos.
dtFim	Data de término para consideração dos históricos.

Retorno

ttDocuments: Temp-table com os documentos e seus totais.

Exemplo de registro que poderiam existir na ttDocuments:

ttDocuments.cod-tip-doc = 2

ttDocuments.desc-tip-doc = "Solicitação de Compra - Total"

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-prin = 2

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-alter = 0

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-mes = 0

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-total = 2

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-saida = 0

ttDocuments.cod-tip-doc = 5

ttDocuments.desc-tip-doc = "Cotação de Materiais"

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-prin = 19

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-alter = 0

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-mes = 0

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-total = 19

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-saida = 0

getTotalizadoresPorDocumentoEmpresaEstab

Requisito Nenhum.

Sintaxe RUN getTotalizadoresPorDocumentoEmpresaEstab in h-handle (input epCodigo, input codEstabel, input i-tipo, input dtIni, input dtFim, output table ttDocuments).

Descrição **Retorna para cada documento que o usuário tem permissão de acesso, o número de pendências como principal e o número de pendências alternativo, considerando a empresa e estabelecimento.**

Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getTotalizadoresPorDocumentoEmpresaEstab

Parâmetros

Descrição

epCodigo

Código da empresa (Se passar em branco, considera todas)

codEstabel

Código do estabelecimento (Se passar em branco, considera todos)

	i-tipo	Tipo da pendência. 1- Principais e alternativas (com mestre junto) 2- Saída
	dtIni	Data de início para consideração dos históricos.
	dtFim	Data de término para consideração dos históricos.
Retorno	ttDocuments: Temp-table com os documentos e seus totais. Exemplo de registro que poderiam existir na ttDocuments: ttDocuments.cod-tip-doc = 2 ttDocuments.desc-tip-doc = "Solicitação de Compra - Total" ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-prin = 2 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-alter = 0 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-mes = 0 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-total = 2 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-saida = 0 ttDocuments.cod-tip-doc = 5 ttDocuments.desc-tip-doc = "Cotação de Materiais" ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-prin = 19 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-alter = 0 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-mes = 0 ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-total = 19	

ttDocuments.nr-doc-pend-aprov-saida = 0

ttDocuments				Entrada/Saída
Temp-table com os totalizadores dos documentos.				Saída
Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-tip-doc	INTEGER	Código da empresa	Sim	Não se aplica
desc-tip-doc	CHARACTER	Razão social da empresa	Sim	Não se aplica
nr-doc-pend-aprov-prin	INTEGER	Total de pendências principais	Sim	Não se aplica
nr-doc-pend-aprov-alter	INTEGER	Total de pendências alternativas	Sim	Não se aplica
nr-doc-pend-aprov-mes	INTEGER	Total de pendências como mestre	Sim	Não se aplica
nr-doc-pend-aprov-total	INTEGER	Total de pendências	Sim	Não se aplica
nr-doc-pend-aprov-saida	INTEGER	Total de pendências do histórico.	Sim	Não se aplica

getHistoricoAprovacoes

Requisito	Nenhum.	
Sintaxe	RUN getHistoricoAprovacoes in h-handle (input p-nr-transacao, output table tt-historico-aprov).	
Descrição	Retorna o histórico de aprovações do documento.	
	Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getHistoricoAprovacoes.	
	Parâmetros	Descrição
	p-nr-transacao	Número de transação da pendência do MLA
Retorno	tt-historico-aprov: Temp-table com histórico de aprovações do documento.	

tt-historico-aprov				Entrada/Saída
Temp-table com o histórico de aprovações do documento.				Saída
Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
nivel	INTEGER	Nível de Aprovação	Sim	Não se aplica
desc-nivel	CHARACTER	Descrição do nível de aprovação.	Sim	Não se aplica
cod-aprovador	CHARACTER	Código do usuário aprovador	Sim	Não se aplica

nome-aprovador	CHARACTER	Nome do usuário aprovador	Sim	Não se aplica
data-aprovacao	DATE	Data de aprovação/rejeição	Sim	Não se aplica
hora-aprovacao	CHARACTER	Hora da aprovação/rejeição	Sim	Não se aplica
narrativa	CHARACTER	Narrativa de aprovação/rejeição.	Sim	Não se aplica

getDocumentosDoUsuario	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	RUN getDocumentosDoUsuario in h-handle (output table ttDocs).
Descrição	Retorna os documentos que o usuário tem permissão. Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getDocumentosDoUsuario.
Retorno	ttDocs: Temp-table com a lista de documentos do usuário.

ttDocs	Entrada/Saída
Temp-table com a lista de documentos do usuário	Saída

Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-tip-doc	INTEGER	Código do Documento	Sim	Não se aplica
desc-tip-doc	CHARACTER	Nome do documento	Sim	Não se aplica

getDetalhePendencia	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	<pre> RUN getDetalhePendencia IN h-handle(INPUT p-nr-transacao, OUTPUT TABLE tt-detalhe-pendencia, OUTPUT TABLE tt-chave).</pre>
Descrição	Retorna informações detalhadas de uma pendência. Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getDetalhePendencia.
Retorno	tt-detalhe-pendencia: temp-table com as informações detalhadas da pendência. tt-chave: temp-table com a chave formatada da pendência.

tt-detalhe-pendencia	Entrada/Saída
Temp-table com as informações detalhadas da pendência.	Saída

Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
ep-codigo	INTEGER	Código do Documento	Sim	Não se aplica
desc-ep	CHARACTER	Descrição Empresa	Sim	Não se aplica
nr-trans	Integer	Número da transação	Sim	Não se aplica
cod-estabel	CHARACTER	Código estabelecimento	Sim	Não se aplica
desc-estabel	CHARACTER	Descrição Estabelecimento	Sim	Não se aplica
dt-geracao	DATE	Data de geração	Sim	Não se aplica
hr-geracao	CHARACTER	Hora de geração	Sim	Não se aplica
cod-tip-doc	INTEGER	Código documento	Sim	Não se aplica
desc-doc	CHARACTER	Descrição documento	Sim	Não se aplica
dt-aprova	DATE	Data de aprovação	Não	Não se aplica
hr-aprova	CHARACTER	Hora de aprovação	Não	Não se aplica
motivo-doc	CHARACTER	Motivo	Não	Não se aplica
dt-rejeita	DATE	Data de rejeição	Não	Não se aplica
hr-rejeita	CHARACTER	Hora de rejeição	Não	Não se aplica
motivo-hist	CHARACTER	Histórico	Não	Não se aplica
dt-reaprova	DATE	Data de reaprovação	Não	Não se aplica
hr-reaprova	CHARACTER	Hora de reaprovação	Não	Não se aplica
cod-usuar-trans	CHARACTER	Código usuário alternativo	Sim	Não se aplica
nome-usuar-trans	CHARACTER	Nome usuário alternativo	Sim	Não se aplica
valor-doc	DECIMAL	Valor documento	Sim	Não se aplica
ind-tip-aprov	INTEGER	Tipo de aprovação	Sim	Não se aplica
desc-tip-aprov	CHARACTER	Descrição tipo de aprovação	Sim	Não se aplica
cod-usuar-doc	CHARACTER	Usuário documento	Sim	Não se aplica

nome-usuar-doc	CHARACTER	Nome usuário documento	Sim	Não se aplica
cod-lotacao-trans	CHARACTER	Código Lotação	Sim	Não se aplica
desc-lotacao-trans	CHARACTER	Descrição Lotação Transação	Sim	Não se aplica
cod-usuar	CHARACTER	Aprovador	Sim	Não se aplica
nome-usuar	CHARACTER	Nome aprovador	Sim	Não se aplica
cod-lotacao-doc	CHARACTER	Lotação Documento	Sim	Não se aplica
desc-lotacao-doc	CHARACTER	Descrição Lotação Documento	Sim	Não se aplica
cod-usuar-altern	CHARACTER	Alternativo	Não	Não se aplica
nome-usuar-altern	CHARACTER	Nome usuário alternativo	Não	Não se aplica
mo-codigo	INTEGER	Código Moeda	Sim	Não se aplica
desc-moeda	CHARACTER	Descrição Moeda	Sim	Não se aplica
cod-rejeicao	INTEGER	Código Rejeição	Não	Não se aplica
desc-rejeicao	CHARACTER	Descrição Rejeição	Não	Não se aplica
aprov-auto	LOGICAL	Aprovação automática	Sim	Não se aplica
desc-situacao	CHARACTER	Descrição situação	Sim	Não se aplica
ind-situacao	INTEGER	Situação	Sim	Não se aplica
chave-doc	CHARACTER	Chave documento	Sim	Não se aplica
narrativa-apr	CHARACTER	Narrativa aprovação	Não	Não se aplica
narrativa-rej	CHARACTER	Narrativa rejeição	Não	Não se aplica

tt-chave	Entrada/Saída
Temp-table com a chave formatada do documento	Saída

Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução
cod-tip-doc	INTEGER	Código do Documento	Sim	Não se aplica
posicao-ini	INTEGER	Posição inicial	Sim	Não se aplica
posicao-fim	INTEGER	Posição final	Sim	Não se aplica
desc-campo	CHARACTER	Descrição campo chave	Sim	Não se aplica
char-1	CHARACTER	Campo character livre 1	Não	Não se aplica
char-2	CHARACTER	Campo character livre 2	Não	Não se aplica
char-3	CHARACTER	Campo character livre 3	Não	Não se aplica
char-4	CHARACTER	Campo character livre 4	Não	Não se aplica
char-5	CHARACTER	Campo character livre 5	Não	Não se aplica
dec-1	DECIMAL	Campo decimal livre 1	Não	Não se aplica
dec-2	DECIMAL	Campo decimal livre 2	Não	Não se aplica
dec-3	DECIMAL	Campo decimal livre 3	Não	Não se aplica
dec-4	DECIMAL	Campo decimal livre 4	Não	Não se aplica
dec-5	DECIMAL	Campo decimal livre 5	Não	Não se aplica
int-1	INTEGER	Campo integer livre 1	Não	Não se aplica
int-2	INTEGER	Campo integer livre 2	Não	Não se aplica
int-3	INTEGER	Campo integer livre 3	Não	Não se aplica
int-4	INTEGER	Campo integer livre 4	Não	Não se aplica
int-5	INTEGER	Campo integer livre 5	Não	Não se aplica
log-1	LOGICAL	Campo logical livre 1	Não	Não se aplica
log-2	LOGICAL	Campo logical livre 2	Não	Não se aplica
log-3	LOGICAL	Campo logical livre 3	Não	Não se aplica
log-4	LOGICAL	Campo logical livre 4	Não	Não se aplica
log-5	LOGICAL	Campo logical livre 5	Não	Não se aplica

data-1	DATE	Campo data livre 1	Não	Não se aplica
data-2	DATE	Campo data livre 2	Não	Não se aplica
data-3	DATE	Campo data livre 3	Não	Não se aplica
data-4	DATE	Campo data livre 4	Não	Não se aplica
data-5	DATE	Campo data livre 5	Não	Não se aplica
ep-codigo	CHARACTER	Código da empresa	Sim	Não se aplica
valor	CHARACTER	Valor da chave	Sim	Não se aplica

getUsuarInformation	
Requisito	Nenhum.
Sintaxe	RUN getUsuarInformation IN h-handle(OUTPUT TABLE tt-info-usuar).
Descrição	Retorna informações padrões do usuário logado. Obs: Para acessar este método via REST usar a procedure REST_GET_getUsuarInformation.
Retorno	tt-info-usuar: temp-table com as informações do usuário

tt-info-usuar				Entrada/Saída
Temp-table com o histórico de aprovações do documento.				Saída
Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório	Evolução

cod-usuar	CHARACTER	Código do usuário	Sim	Não se aplica
usuar-mestre	LOGICAL	Indica se o usuário é mestre	Sim	Não se aplica
idi-ordenacao-portal	INTEGER	Ordenação padrão	Sim	Não se aplica
log-pendencia-todas-empres	LOGICAL	Indica que o usuário visualiza todas as pendências	Sim	Não se aplica
log-visualiza-detalle-listagem	LOGICAL	Indica se deverá ser exibido o detalhe da pendência na listagem de pendências	Sim	Não se aplica
log-visualiza-contador-pendencia	LOGICAL	Indica se deverá ser exibido o contador de pendências	Sim	Não se aplica
idi-visualizacao-padrao	INTEGER	Visualização padrão	Sim	Não se aplica
ep-codigo	CHARACTER	Código da empresa logada	Sim	Não se aplica
ep-codigo desc	CHARACTER	Razão social da empresa logada	Sim	Não se aplica
log-aprovac-unica-pendencia	LOGICAL	Indica que o botão de aprovação individual não considera os registros selecionados	Sim	Não se aplica