

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tradução da natureza de operação a partir de documentos relacionados ao CT-e

 Tempo aproximado de leitura: **00:01:37 min**

Dúvida

É possível traduzir a natureza de operação do **CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico** usando como base a natureza de operação dos documentos relacionados ao **CT-e**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.2301

Solução

A partir da **versão 12.1.2301** está disponível **duas novas variáveis** que serão alimentadas durante a execução do engine de regras de **CT-e**:

1. **nat-oper-nf-relac**: Natureza de operação do primeiro documento relacionado e;
2. **uf-end**: UF do emitente do **CT-e**.

Como o **CT-e** pode ter várias notas fiscais relacionadas, o Sistema irá buscar a natureza de operação do **primeiro** documento de **compra** relacionado, ou do **primeiro** documento de **saída** relacionado, caso seja um frete sobre saída que estiver cadastrado e que já tenha uma natureza informada.

Essas novas variáveis podem ser utilizadas no cadastro das condições das regras, programa **CD0024 - Engine de Regras** com o tipo de operação já existente: **cte-nat-oper**.

Exemplo:

Arquivo Ajuda



Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Tipo Operação: cte-nat-oper

Desc Oper: cte-nat-oper

Variável Regra Condição Retorno

Variável	Descrição	
cod-emite	Emitente	I
cod-gr-forn	Grupo Fornecedor	I
it-codigo	Código Item	C
nat-oper-nf-relac	Nat oper primeira NF relac	C
serie-docto	Série Documento	C
uf-dest	UF destino	C
uf-end	UF emitente	C
uf-ent	UF entrega	C

Arquivo Ajuda



Empresa: 10 TOTVS S.A Vigia:8480

Estabelecimento: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Tipo Operação: cte-nat-oper

Desc Oper: cte-nat-oper

Variável Regra Condição Retorno

Regra: 1 uf-end e nat-oper-nf-relac

Variável	Condição	Valor	Operador
uf-end	IGUAL A	SC	E
nat-oper-nf-rela	IGUAL A	111a	

Empresa:	10	TOTVS S.A Vigia:8480
Estabelecimento:	1	TOTVS - Estabelecimento Automação APP
Tipo Operação:	cte-nat-oper	
Desc Oper:	cte-nat-oper	

Variável	Regra	Condição	Retorno
	Regra: 1	uf-end e nat-oper-nf-relac	

Campo	Valor	% Rateio
cte-nat-oper	111rat	0,00

06.9.5629 - RE0708I - 2.00.00.010 - Manutenção Notas Vinculadas CT-e - 10 - Integração HCM X EPM - Nã...

Valor Mercadoria: 274,95

Pedágio: 0,00

Item Serviço: item obrigatório para recebimento - Não Apagar

Emitente: 0

Nome Abrev:

Série:

Documento:

Nat Oper: . -

Documento	Série	Nat Oper	Emitente	Nome Ab
0011122	1	111a	12704	NCOM
0011125	1	111a3	12704	NCOM

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

TOTVS S.A Gales:8180 Log do Configurador de												
Estab	Chave Docto	Tipo	Tipo Operação	Seq. Log	Data Exec.	Hora Exec.	Usuário	Regra utiliz	Conteúdo An	Conteúdo Trad	Documento	Série Nat oper
1	422	CTe	cte-nat-oper	2	12/09/2022	09:47:42	super	1	211rat	111rat	4040701	1 111rat
Condição da regra escolhida		Conteúdo das variáveis										
nat-oper-nf-relac = 111a AND uf-end = SC		cnpj-dest = ' '; cnpj-rem = " ; cod-cfop = '6357' ; cod-emitente = 12704 ; cod-gr-forn = 11 ; nat-oper-nf-relac = '111a' ; serie-docto = '1' ; UF-dest = 'MG' ; UF-end = 'SC' ; UF-ent = 'MG' ;										

Na importação do arquivo **XML** a tradução da natureza de operação será considerada no programa **RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e** e também no programa **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**.

Saiba mais

Para mais informações sobre o conteúdo relacionado, consulte o artigo: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Engine de Regras e variáveis utilizadas pelo conversor de NF-e](#)