

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração RE x WMS SAAS Externo - Parametrizações necessárias

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:02 min**

Dúvida

Como parametrizar o **Recebimento** para fazer a integração com o **WMS SAAS - Externo**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.29

Solução

Em geral, as soluções de **WMS - Warehouse Management System**, permitem o gerenciamento e o controle dos processos de armazenagem, movimentação e expedição de um depósito.

Para usar esta integração do **Recebimento** com o **WMS Saas - Externo**, será necessário realizar toda a configuração no **WMS Saas** e no Sistema **ERP Totvs Datasul**. No que diz respeito a configuração do Sistema será necessário configurar as seguintes rotinas:

- No programa **CD0101 - Atualização Parâmetro Global**, na aba **Integr II**, deverá ser marcado o campo **WMS Externo**.

06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Parâmetros Módulos I Módulos II Manufatura Integração Integr II E-Mail

☒ Totvs Colaboração
 Versão: 2.0
 Layout NF-e: ☐ SEFAZ ☒ NeoGridFiscalDoc

☒ Totvs Processos Fiscais

☒ EAI 1
☐ EAI 2
☐ Sales and Operation Planning
☐ E-commerce (Adapter)
☒ E-commerce

Integração Web Service - TAF
 URL: 10.171.80.58
 Porta: 8091
 Resource: /rest/wstafst2/
 Usuário: Fiscal_DTS_1
 Senha:
☒ WMS Externo

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Integração com WMS Externo (SaaS)

- No programa **CD0601 - Manutenção Depósitos**, criar um novo depósito que terá os saldos controlados pelo **WMS Saas - Externo**, marcando o campo **Depósito WMS Externo**.

06.9.5503 - CD0601 - 2.00.00.018 - Manutenção Depósitos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente ...

Arquivo Ajuda

Depósito: WME Depósito WMS Externo Classificação: Depósito

☒ Considera Saldo Disponível
☒ Considera Saldo Ordens MRP
☒ Considera Saldo Alocação
☐ Depósito CQ

☒ Depósito Produto Acabado
☒ Depósito Processo
☐ Depósito Reciclado
☐ Depósito Rejeito

WMS
☐ Depósito WMS
☐ Aloca Saldo ERP
☒ Depósito WMS Externo
☐ Aloca Saldo Dep Externo

Tipo Depósito: Interno

Destinatário:

Originação

Importante

Também deve-se criar uma localização para o depósito acima, através do programa **CE0105 - Manutenção Localizações Estoque** e criar o relacionamento de contas de saldo, através do programa **CE0110 - Manutenção Contas Contabilização**.

- Através do programa **CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais**, definir os itens que serão armazenados no depósito controlado pelo **WMS Saas - Externo**. Para isso pode-se informar o depósito de **WMS Externo** como sendo o padrão do item.

06.9.5503 - CD0140 - 2.00.00.025 - Manutenção Item x Estab Materiais - 10 - TOTVS S.A - ...

Arquivo Ajuda

Item: wms-externo1 Descrição item wms-externo1

Estab: 1 TOTVS - Estabelecimento Automação APP

Geral Internacional

Depósito: WME Depósito WMS Externo

Lote Econômico: 1,0000

Tipo Despesa: 6 Diversos

Lote Mínimo: 1,0000

Natureza Despesa: 0 Produtos Acabados

Lote Múltiplo: 1,0000

☒ Localização Única

Variação Permitida: 0,00

Localização: Padrão

Política: Período Fixo

Ressupr Fabric: 0

Prior. Aprov.: Baixa

Ressupr Fornec: 0

Situação: Ativo

Ressupr CQ Fabric: 0

Unidade de Negócio: 99 Corporativo-52

Ressupr Compras: 0

Ressupr CQ: 0

- Nos parâmetros do Recebimento, programa **RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento** ou **html.mre.parameterCenter - Parâmetros Gerais**, verificar se está marcado o campo **Receb Físico**. Se estiver marcado, todas as notas de itens que devem ser armazenados no depósito de **WMS Externo** deverão ser lançadas pelo programa **RE2001 - Recebimento Físico**.

Caso o campo **Receb Físico** não esteja marcado, a integração do recebimento com **WMS SAAS Externo** ocorrerá pelo programa **RE1001 - Recebimento Fiscal**.

Geração Dados Contas a Pagar: ☒ Integra ☐ Exporta

☒ Integra WMS

☒ Receb Físico ☐ Usa Data de Transação Moeda FASB

☒ Contabiliza Diferença Contagem ☐ Integra Contabilidade x GFE

☒ Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento

☒ Validar Contas Contábeis

☐ Sugere Imposto Retido Duplicata

OK Cancelar Ajuda

Central Parâmetros Re x

TOTVS embau8480 Super Atalho local: c:\dlc117 TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X

Parâmetros gerais

Validar contas contábeis ☒ Ativado

Múltiplas naturezas ☒ Ativado

Sugere imposto retido duplicata ☐ Desativado

Usa data transação moeda FASB ☐ Desativado

Integrações

WMS ☒ Ativado

Contabilidade x GFE ☐ Desativado

Contas a pagar

Recebimento físico ☒ Ativado

Contabiliza diferença contagem ☒

Saiba mais

Mais informações sobre essa integração disponível no [link](#): DT Integração Recebimento com WMS Saas