

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Integração do Recebimento com Contas a Pagar

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:47 min**

Dúvida

Quais parametrizações são necessárias, para que ocorra a integração com o **Contas a Pagar**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Seguem abaixo, parametrizações necessárias para que ocorra a integração do **Recebimento** com o **Contas a Pagar**:

- No programa **CD0101 - Parâmetro Global**, precisa estar marcado o módulo **Contas a Pagar**. Mesmo que a integração seja com o **EMS5** é necessário que o módulo do **Contas a Pagar** esteja marcado no programa **CD0101**, pois o **Recebimento** utiliza a **API - Application Programming Interface** do **EMS2** para enviar os dados para o **EMS5**.



06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global

Parâmetros Módulos I Módulos II Manufatura Integração Integr II E-Mail

☒ Contas a Pagar

☒ Contas a Receber

☒ Caixa e Bancos

☒ Fluxo de Caixa

☒ Aplicações e Empréstimos

☒ Ativo Fixo

☒ Contabilidade Fiscal

☐ Contabilidade Gerencial

☐ FASB/CMCAC

☐ Vendor

☐ Execução Orçamentária

☒ Câmbio

☒ Engenharia

☒ Produção

☒ Custos

☒ Planejamento

☒ Desenvolvimento de Produtos

☒ Configurador de Produtos

☐ Planejamento da Capacidade

☒ Plano Mestre

☐ EDI

☐ Bancos Históricos

☐ Multiplanta

☐ Folha de Pagamento

☒ Coleta de Dados

☐ Business-to-Business

☐ DatasulNet

☐ Integrar CRM 2.7

☐ Agroindústria

☐ Gestão de Grãos

☒ Chão de Fábrica

☐ Admin. do Valor do Configurado

☐ Controle de Potência

☒ Manutenção Industrial

☒ Planejamento MI

☒ Programação MOB MI

☒ Calibração

☒ Preditiva

OK Cancelar Imprimir Ajuda

- No programa **RE0103 - Parâmetro do Recebimento**, deve ser definida a forma de integração com o **Contas a Pagar**, pode ser de forma **Integra** ou **Exporta**. Detalhes sobre esses parâmetros, são encontrados no documento técnico Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103.

06.9.5629 - RE0103 - 2.00.00.015 - Manutenção Parâmetros Recebimento

Geração Dados Contas a Pagar: ☒ Integra ☐ Exporta

☐ Integra WMS

☒ Receb Físico ☐ Usa Data de Transação Moeda FASB

☐ Contabiliza Diferença Contagem ☐ Integra Contabilidade x GFE

☒ Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento

☐ Validar Contas Contábeis

☐ Sugere Imposto Retido Duplicata

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- No programa **RE0101 - Manutenção Parâmetros Usuários do Recebimento**, deve ser definida a forma de atualização com o **Contas a Pagar**. Quando a opção **Atualiza AP Automaticamente** não for assinalada, deve-se efetuar a integração com o **Contas a Pagar** por intermédio do programa **RE0404 - Integração com Contas à Pagar**, que efetuará a integração de forma **Batch**. Detalhes podem ser consultados no **Manual de Referência do Recebimento**.

06.9.5629 - RE0101 - 2.00.00.011 - Manut.Parâmetros Usuário Recebimento

Arquivo Ajuda

Confirmar alterações

Usuar: Super Super Usuario

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Atualização	Impostos
☒ Atualiza OF Automaticamente	☒ Aliq ICMS
☒ Atualiza AP Automaticamente	☒ Cod Trib ICMS
☒ Atualiza Estoque Automático	☒ Pede Aliq IPI
☐ Atualiza RI Automaticamente	☒ Cod Trib IPI
☐ Atualiza NF-e com DANFE inválido	☒ Total Impostos
☐ Atualiza OF NF-e Inválida	☒ Classif Fiscal
☐ Atualiza NF-e Automaticamente	☒ Perc. Redução IPI
☐ Atualiza Manifestação Destinatário	☒ Perc. Redução ICMS
☐ Habilita validação assíncrona NF-e/CT-e	☒ Informa Pedágio

Enter data or press ESC to end.

- No programa **CD0606 - Manutenção Natureza de Operação**, deve estar marcado o parâmetro para **Gerar Duplicatas**:

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 111a Compra materia prima Tipo: Entrada

Geral Adicionais **Atualizações** Impostos ICMS Narrativa Outros Importação

☐ Cálculo Automático ☐ Gerar Contabilização ☐ Atualizar Estatística
☐ Impressão Automática ☐ Contabilização Automática ☐ Estatística Automática
☒ Baixar Estoque ☒ Gerar Duplicatas ☒ Gerar Obrigações Fiscais
☐ Estoque Automático ☐ CR Automático ☐ Atualizar Cotas

MRI

☐ Considera NFS não trib. p/ cálculo coef. CIAP
☐ Considera NFS p/ cálculo coef. CIAP

☐ Enviar XML NF-e Manualmente
☐ NF-e de Estorno
☐ Enviar Descrição Natureza Operação na NF-e

☐ Industrialização por Encomenda
 Buscar componentes
☒ Estrutura ☐ Movimentos da Ordem
☐ Demonstrar Insumos Próprios nas Observações
☒ Item Nota Fiscal ☐ Nota Fiscal

Operações Entrega Futura/ Faturamento Antecipado

☒ Nenhum
☐ Faturamento Antecipado
☐ Remessa de Faturamento Antecipado
☐ Faturamento com Entrega Futura
☐ Remessa de Entrega Futura

☒ Escritura na Fatura ☐ Escritura na Remessa

Nat. Remessa Ent Fut:

Enter data or press ESC to end.

- No documento do **Recebimento**, ao término da inclusão dos itens, a duplicata pode ser inclusa ou gerada. Para incluir de forma automática, pode ser utilizado o parâmetro no programa **RE0101 - Pede Duplicata Automático**, porém, com esse parâmetro marcado, não será levada em consideração a condição de pagamento do fornecedor ou do pedido de compra, a data de vencimento será sempre para 30 dias.

Já com o botão de **Geração**, os dados gerados na duplicata serão com base na condição de pagamento utilizada, da ordem de compra se tiver pedido de compra ou do cadastro do fornecedor se não tiver pedido de compra. Caso tenha alguma divergência no cadastro do **Fornecedor**, ao clicar no botão **Geração**, a duplicata não é gerada e não é apresentada nenhuma mensagem. Caso isso ocorra, é necessário utilizar o botão de **Incluir**, para identificar qual erro está ocorrendo.

Os valores das duplicatas geradas no **Recebimento** são enviados para o **Contas a Pagar** rateados por: **Parcela, Tipo de Despesa - fluxo e Unidade de Negócio**. Caso tenha mais de uma ordem de compra com tipo de despesa diferente, será levado para o **AP - Contas a Pagar**, o tipo de despesa com o respectivo valor da ordem e unidade de negócio se tiver.

Unidades de Negócio:

A integração do **Recebimento** com o **Contas a Pagar**, independe da **Unidade de Negócio**, a empresa pode optar por não trabalhar com **Unidade de Negócio** e mesmo assim, integrar com o **EMS5**.

- O módulo de **Contas a Pagar** do **EMS5** estiver parametrizado como ativo;

- O conceito de unidade de negócio estiver ativo no **EMS5** e no **EMS2**. Essa parametrização é efetuada por intermédio da função **CD1001 - Parâmetros Materiais**.

Atualmente, o **Recebimento** já envia as informações de **Unidade de Negócio** para o **Contas a Pagar** do **EMS5**.

A forma como o **Recebimento** obtém as informações de **Unidade de Negócio** para enviar para o **Contas a Pagar** do **EMS5**, pode variar de acordo com as opções abaixo:

- Quando o material não permanece no **Estoque**, a **Unidade de Negócio** será originada pelo item da nota fiscal.
- Quando o material permanece no **Estoque**, a **Unidade de Negócio** será originada pelos depósitos de entrada do item da nota fiscal.