

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Conceito e ativação da Unidade de Negócio no Recebimento

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:31 min**

Dúvida

Qual é o conceito e como ativar a **Unidade de Negócio** para ser utilizada no **Recebimento**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Todas as versões

Solução

Conceito de Unidade de Negócio:

Unidades de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas exclusivas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Administrativamente, permitem a extração de demonstrativos financeiros, considerando os valores pagáveis e recebíveis por Unidade de Negócio.

No Sistema, a utilização da Unidade de Negócio não é obrigatória e pode ser feita no módulo de **Distribuição** ou **Materiais**.

Em **Distribuição**, isto acontece em **Pedidos e Faturamento** e, em **Materiais**, isto ocorre em **Investimentos, Compras, Contratos de Compras, Recebimento e Estoque**. Esta solicitação também será feita em **Manufatura**, na criação de ordens de produção. Em cada ponto mencionado acima, haverá a solicitação explícita da Unidade de Negócio. Isto é, um campo especialmente criado para se indicar a unidade. Por isto, chamamos esta forma de Unidade de Negócio fora da Conta Contábil.

Dentro dos módulos de **Materiais** e **Distribuição**, será possível ter uma visão das informações por Unidade de Negócio nas listagens e consultas mais importantes dos módulos.

Para o módulo de **Materiais**, serão necessárias algumas parametrizações para usar a Unidade de Negócio, conforme abaixo:

- Habilitar a Unidade de Negócio na função **Parâmetros de Distribuição - CD2000** ou **Parâmetros de Materiais - CD1001**.
- Importar as Unidades de Negócio do **Financeiro** para **Materiais/Distribuição** e **Manufatura** pela função Importação de **Unidades de Negócio - CD0016**.
Pela função **Consulta Unidades Negócio - CD0015**, visualizam-se os dados importados previamente.
- Realizar a devida manutenção nos relacionamentos entre as Unidades de Negócio e os grupos de usuários permitidos para elas na função **Acesso Grupo Usuário Unidade**

Negócio - CD0017.

- Vincular as Unidades de Negócio aos itens de compra e venda nas funções **Manutenção Itens X Estabelecimentos Distribuição - CD0147** ou **Manutenção Itens X Estabelecimentos Materiais - CD0140**.
- Para facilitar seu cadastramento, pode-se utilizar a estrutura de vinculação à família de materiais na função **Manutenção de Família de Materiais - CD0134**, exportando para o relacionamento entre a família de **Materiais X Estabelecimentos - CD0145** onde também é permitida a manutenção da Unidade de Negócio. E nas funções **Manutenção Itens Materiais - CD0138** ou **Manutenção Itens Distribuição - CD0903** exportando para o relacionamento itens X estabelecimentos.
- Cadastrar exceções consideradas para a compra de itens por estabelecimento e depósito na função **Unidade de Negócio Diferenciada por Depósitos - CD0022**.

Importante

Quando o cliente **não** utilizar Unidade de Negócio no **EMS2**, no módulo da **Contabilidade** e no **Fiscal** o Sistema irá utilizar um código padrão.

Ao parametrizar no **EMS2** um módulo para utilizar a Unidade de Negócio, todos os demais também deverão ser preparados para utilizar.