

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção do tipo Interna/Externa

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Qual é o comportamento da ordem de produção do tipo **Interna/Externa** no módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

A ordem de produção do tipo **Interna/Externa** é utilizada quando no **Processo de Fabricação - EN0507** há operações realizadas internamente e operações que são realizadas pelo fornecedor fora do ambiente da empresa.

- Este tipo de ordem pode utilizar **linhas de produção** tanto do tipo **Processo** quanto do tipo **Ordem de Serviço**. O tipo de linha é definido no programa **CD0709 - Atualização Manutenção Linhas de Produção** e vinculada ao item no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimento**.
- As **reservas** da ordem serão geradas conforme o cadastro de estrutura do item pai, que é definida no programa **EN0105 - Manutenção Estruturas Item**, ou através de **Listas de Componentes** cadastradas no **EN0103 - Manutenção Lista Componentes** e vinculadas ao item no **EN0507** na aba **Lista Comp**. Caso o item não possua estrutura cadastrada, então, as reservas podem ser incluídas manualmente na aba **Reservas** do **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** conforme necessidade.
- As **operações** da ordem serão geradas automaticamente conforme o processo de fabricação cadastrado para o item no programa **EN0507** aba **Operações** ou então, através de **Roteiros de Fabricação** cadastrados no **EN0506 - Manutenção Roteiros** e vinculados ao item no **EN0507** na aba **Roteiros**. O item/ordem deverá possuir pelo menos uma operação do tipo **Externa** e uma **Interna**. Caso o item não possua processo de fabricação cadastrado, então, é possível incluir as operações manualmente na ordem na aba **Operações** do **CP0301** conforme necessidade.

As **Requisições** das reservas podem ser realizadas das seguintes formas:

- **Produção**: A requisição pelo módulo de **Produção** vai depender do tipo de linha utilizado. Quando utilizado linha do tipo **Ordem de serviço**, então, a requisição ocorre pelo programa **CP0309 - Manutenção Requisição Materiais** se o tipo de requisição dos componentes estiver igual a **Normal** no programa **CD1112 - Itens x Estabelecimento**. Se o tipo de requisição dos itens for igual a **Transferência** eles não ficarão disponíveis para

requisição via **CP0309**. Se o tipo da linha for **Processo**, então independente do tipo de requisição do item no **CD1112**, a requisição das reservas ocorre no momento do reporte pela **Produção**.

- **Estoque:** Utilizando o programa **CE0205 - Requisições Materiais**, informando o número da ordem.
- **Recebimento:** É possível fazer a requisição pelo **Recebimento** no retorno do beneficiamento informando o número da ordem de produção em cada sequência de componente da nota de retorno.

O **Reporte** é realizado no programa **CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem** onde deve-se informar a quantidade que será reportada. Neste momento, na aba **Reservas**, é possível realizar a requisição dos itens que ainda não foram requisitados. Este tipo de ordem é recomendado que o tipo de reporte do item seja por **Ordem**. O tipo de reporte é parametrizado no **CD1112** antes da criação da ordem de produção.

A valorização da ordem ocorre normalmente onde o movimento de **ACA - acabado** deverá absorver os custos de **material**, **GGF - gastos gerais de fabricação** e **MOB - mão de obra**. Mais informações na documentação citada no tópico **saiba mais**.

Saiba mais

Informações adicionais sobre o processo de beneficiamento externo estão documentados nos artigos:

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo Básico do processo de beneficiamento externo na Produção

Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização do Faturamento para utilizar o processo de Beneficiamento/Industrialização

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Saldo Terceiros - Processo de Beneficiamento com Geração de Acabado

Na documentação a seguir, é possível verificar o tratamento da ordem do tipo **Interna/Externa** no **Bloco K**:

Manufatura - Linha Datasul - Bloco K - Ordens de produção do tipo Interna/Externa

Detalhes sobre a valorização da ordem do tipo **Interna/Externa**, pode ser verificada na documentação:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MCS - Conceitos básicos de valorização da Ordem de Produção