

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Mensagem

52.018 - Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:55 min**

Ocorrência

Na importação de um arquivo **XML**, por meio do programa **RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e ou por meio do programa `html.mre.documentoXmlNfe` - Documentos XML NF-e**, ocorre a mensagem **52.018 - Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Causa

A mensagem é apresentada quando o arquivo **XML** é importado e chega ao programa **RE0708 ou `html.mre.documentoXmlNfe`**, e o emitente da nota fiscal não tem o parâmetro **Entrada Automática Recebimento** marcado, no programa **CD0401 - Manutenção Fornecedores**, na aba **Fiscal**.

Solução

Sobre a rotina de **entrada automática**.

Não é obrigatório ter o parâmetro marcado, o usuário escolhe se vai utilizar ou não.

Se o fornecedor está com o parâmetro **Entrada Automática Recebimento**, na aba **Fiscal**, programa **CD0401** marcado, é efetuada a tentativa de efetivação da nota no **Recebimento Físico** quando corresponder à utilização, ou para o **Recebimento Fiscal**, quando não for utilizado o **Recebimento Físico**.

Ou seja, se o cliente utiliza o **Recebimento Físico**, e o parâmetro **Entrada Automática Recebimento** estiver marcado, as notas vão automaticamente, para o programa **RE2001 - Recebimento Físico**, e ficam paradas lá.

Porém não são todas as notas que vão automaticamente:

Quando a **recepção automática** é utilizada no **Recebimento Físico**, somente algumas notas podem entrar diretamente. Desta forma, algumas notas ficam bloqueadas no programa **RE0708 ou `html.mre.documentoXmlNfe`** para serem enviadas manualmente para o **Recebimento Fiscal**.

Seguem as regras para que as notas possam **entrar automaticamente** para o **Recebimento Físico**:

- O **tipo compra** deve ser **Normal** ou **Devolução de Cliente**.
- Não pode ser **Nota de Rateio** e **Fatura Consignada**.

O parâmetro **entrada automática** não verifica regras do programa **CD0024 - Configurador de Regras**, se os dados obrigatórios para gerar a nota estiverem preenchidos a nota será gerada para o **RE2001**.

Se faltar alguma informação, como **Item** ou **Natureza de Operação**, por exemplo, fica parada no **RE0708** ou **html.mre.documentoXmlNfe**.

Por exemplo, caso o parâmetro **Receb Físico**, esteja marcado no programa **RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento**, as notas sempre irão para o **Recebimento Físico**. Essa é a regra de negócio definida, não temos parâmetro para alterar.

Caso não queiram as notas automaticamente no **RE2001**, esse parâmetro, **Entrada Automática Recebimento**, para o emitente/fornecedor em questão, deve ficar desmarcado.

Saiba Mais

Para mais informações gentileza consultar o artigo abaixo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Função do campo Entrada Automática Recebimento no programa CD0401