

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de NF-e por meio do TOTVS Colaboração 2.0

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:18 min**

Dúvida

Como é realizado o recebimento de **NF-e** por meio do **TOTVS Colaboração 2.0**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

Recebimento iniciado pelo ERP

O processo se inicia quando o **fornecedor** envia o **XML** da **NF-e** para o seu **cliente**, que por sua vez, para utilização da recepção de **NF-e** deve salvar esse **XML** em um diretório qualquer para posteriormente ser enviado para validação.

Quando o **XML** é enviado diretamente do **fornecedor** para o **cliente** é necessário que este seja validado - para garantir a integridade do arquivo e também sua situação na **SEFAZ**- a **Neogrid** é quem faz essa validação.

Para o envio de **XMLs** de **NF-e** para que sejam validadas, o programa a ser utilizado é o **RE0517 – Importação de NF-e/CT-e/NFS-e por Diret.**, onde é informado o diretório de onde devem ser lidos os **XMLs** a serem enviados para validação.

Caso necessário o programa pode ser configurado para execução em **RPW**. Neste processo os **XMLs** são copiados para a pasta **OUT** do **Client Neogrid**, que por sua vez envia para o **WEB EDI Neogrid**. Os **XMLs** importados por meio do **RE0517** aparecem no **RE70708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e** com a situação **Em validação** e não poderão ser atualizados para o **Recebimento** enquanto estiverem nesta situação.

Caso alguma nota que está sendo importada possua **CNPJ** destino inválido - inexistente no **ERP**, não serão importadas para o programa **RE0708**, ou seja, não aparecerão no **RE0708** como **Em validação** e nem serão enviadas à **Neogrid**. Para este caso é apresentada uma mensagem no **log** indicando que o **CNPJ** destino é inexistente e o **XML** é movido para um subdiretório chamado **destino_inexistente**. Os demais **XMLs** que foram enviados para validação são movidos para um subdiretório chamado **lidos**.

Após os **XMLs** terem sido enviados pelo **Client**, a **Neogrid** realiza a validação de integridade do arquivo. Ela envia uma solicitação de consulta para a **SEFAZ**, que realiza a consulta e disponibiliza o resultado para a **Neogrid**. A **Neogrid** por sua vez, disponibiliza o **XML** validado para que o **Client** possa buscá-lo e salvar no diretório **IN**, possibilitando a leitura por parte do **ERP**.

É necessário que o **ERP** fique frequentemente verificando se existem notas a serem buscadas do diretório de recepção de documentos. Para este processo, existe o programa **RE0522 – Importação NF-e/CT-e/NFS-e** que pode ser programado para executar em **RPW**, para que de tempos em tempos verifique se há **NF-es** para serem efetivadas no **ERP**.

Quando um documento é disponibilizado no diretório de recepção e é executado o **RE0522**, será seguido o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no **RE0708** com o *status* **Em validação**, ou seja, foi enviada a partir do **ERP** - **RE0517**, então é executado o processo para enviar o documento **automaticamente** para o **Recebimento** - se estiver parametrizado para isso. É atualizada a situação do documento para **Erro de negócio**, se não foi processada com sucesso e **Digitada Recebimento** caso tenha sido processado com sucesso.

Caso a nota não exista no **RE0708**, ou seja, veio diretamente pela **Neogrid**, então é executado o processo para criar o documento no **RE0708** e processar **automaticamente** para o **Recebimento** - se estiver parametrizado para isso. É atualizada a situação do documento para **Erro de negócio**, se não foi processada com sucesso e **Digitada Recebimento** caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento que está sendo recebido da **Neogrid** possui informações de rejeição - **Documento rejeitado** - então é criado um erro no **log: 52119 – Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid**, e eliminado do **monitor** para que não fique **poluindo** a visualização, e se preciso pode ser enviado novamente para validação.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no **Recebimento**, podem ser consultados através do **RE0708**; neste **monitor** é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Recebimento iniciado pelo Neogrid

O fluxo onde o recebimento da **NF-e** é iniciado pelo **Neogrid** é praticamente igual ao anterior, exceto pelo fato de que a **NF-e** é enviada diretamente para a **Neogrid** ao invés de para o **cliente**, suprimindo o processo de importação por diretório - **RE0517**.

Mensagens comuns da integração

Erro	Mensagem	Solução
1878	Documento já cadastrado!	O documento que está sendo importado já está no conversor de NF-e Entrada. - Verificar se a nota foi recebida através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importada manualmente, neste caso não é necessária a importação manual; - Verificar se a nota já foi importada anteriormente, ela pode estar "Em Validação" aguardando retorno da Neogrid.
52116	Estrutura do arquivo <nome-arquivo.xml> não corresponde a NF-e.	O arquivo XML que está que está sendo importado não possui o formato correspondente a uma NF-e, verificar porque o formato está incorreto e se o arquivo deve mesmo ser importado.
17923	Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento>	Verificar se a NF-e que está sendo importada possui o destino correto (se foi direcionado para a empresa correta), pois o CNPJ destino da NF-e não está cadastrado no ERP.
52016	Função Bloqueio de item branco não permite gerar documento com item branco	Não foi possível efetivar a nota no recebimento, porque o Conversor está configurado para bloquear notas com item branco. - Se a nota realmente deve possuir o item branco, desmarcar o parâmetro, para que seja possível reprocessar a nota e efetivá-la no recebimento; - Caso o item não tenha sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, Cadastro Item X Fornecedor) para sugestão correta do item, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
52018	Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento	Caso deseje que o fornecedor passe a receber as NF-es automaticamente, configurar no cadastrado de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento físico ou fiscal.
52017	Documento pendente para geração no recebimento	O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação da NF-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento.
2049	Natureza de operação em branco	Existe um bloqueio para entrada de documentos no físico quando não há natureza de operação informada, pois não há como saber que tipo de nota está entrando e se ela pode entrar ou não pelo recebimento físico. Obs.: A natureza de operação, que pelo XML é informada através da CFOP do item pode ser configurada através do engine de regras ou na tela de manutenção do item do documento no conversor.
6189	Emitente não pode ser desconhecido	O emitente da nota pode não ter sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, cadastro de fornecedor) para sugestão correta do emitente, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
2	Não encontrado(a) Série para chave informada.	A série da nota pode não ter sido sugerida corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras) para sugestão correta da série, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
52015	Documento não possui relacionamento com nota de industrialização	Relacionar ao documento uma nota de industrialização através do botão "Relaciona".
52119	Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid	Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação.
53694	Documento <chave do documento> não importado, modelo é igual a 65 (NFC-e).	Não é possível importar documentos do tipo Nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final (NFC-e). O documento com chave de acesso <chave do documento> é do tipo NFC-e (modelo do documento é igual a 65).

Importante

Podem ocorrer outros erros de negócio, no momento da efetivação da **NF-e** no **Recebimento físico** ou **fiscal**, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o **Recebimento** no produto - sem que seja o **conversor**.

Glossário

ERP - *Enterprise Resource Planning*

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda

RPW - *Remote Procedure Wait*

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica