

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE -

Parametrização para recepção de documentos de entrada pelo TPF

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:26 min**

Ocorrência

O **TPF - Totvs Processos Fiscais** é uma solução em Nuvem, sendo uma ferramenta totalmente **SaaS** e com suporte da **TOTVS** para **Gestão, Emissão, Recepção, Guarda Segura e Monitoramento** de documentos e certificados fiscais eletrônicos.

O **TPF** possui integração nativa com os produtos da **TOTVS**, incluindo o **TOTVS linha Datasul**, resultando em soluções que permitem integrações com seus clientes, fornecedores e governo, automatizando processos e também gerando informações estratégicas.

Essa integração permite:

- **Emissão e armazenamento** de documentos, realizando uma gestão centralizada de documentos eletrônicos;
- **Monitoramento** de documentos emitidos e recebidos, descomplicando a geração da manifestação de destinatário;
- **Envio de alertas**, recebendo avisos preventivos em tela e por e-mail;
- **Envio por e-mail** e impressão dos documentos, facilitando a distribuição dos documentos fiscais;
- **Relatórios e dashboards gerenciais**, permitindo uma visão operacional e fiscal mais estratégica;
- **Integração nativa** com **todos os ERPs da TOTVS**, sendo totalmente acessível para se conectar com o seu **ERP**.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - A partir da versão 12.1.2205.

Causa

Para que essa integração seja possível no módulo do **Recebimento**, é necessário algumas parametrizações.

Abaixo estaremos detalhando essas etapas com o objetivo de **parametrizar a recepção de documentos de entrada** nos programas **RE708-Monitor NF-e/CT-e/NFS-e** ou **html.mre.documentoXmlNfe - Documentos XML NF-e**.

Solução

Para **parametrização da recepção** de documento pelo **Recebimento Datasul**, realize os

seguintes passos:

Passo 1: No programa **CD0101 - Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global**, marque o parâmetro **Totvs Processos Fiscais**, na pasta **Integr II**, conforme exemplo abaixo.

The screenshot shows the 'Integr II' tab of the 'CD0101 - Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global' program. The window title is '06.9.5503 - CD0101 - 2.00.00.076 - Atualização Parâmetro Global - 001 - Ambie...'. The 'Integr II' tab is selected, showing a configuration interface. On the left, there are three sections: the top section has a checked checkbox for 'Totvs Colaboração' and a dropdown for 'Versão: 2.0'; the middle section has a checked checkbox for 'Totvs Processos Fiscais' (highlighted with a red rectangle); the bottom section has several unchecked checkboxes: 'EAI 1', 'EAI 2', 'Sales and Operation Planning', 'E-commerce (Adapter)', and 'E-commerce'. On the right, there is a section titled 'Integração Web Service - TAF' with input fields for 'URL:', 'Porta:', 'Resource:', 'Usuário:', and 'Senha:'. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'Cancelar', 'Imprimir', and 'Ajuda'. A status bar at the very bottom says 'Enter data or press ESC to end.'

Passo 2: No programa **CD0360 - Parâmetros de Integração do Estabelecimento**, apresenta os parâmetros considerados nas integrações para o estabelecimento.

É neste programa **CD0360** que serão apresentados todos os estabelecimentos cadastrados no ambiente, existindo ou não configuração de integração.

Quando existir configuração de integração para o estabelecimento, os dados da integração serão exibidos em seus respectivos processos, porém caso não exista configuração de integração para o estabelecimento cadastrado nessa tela, os processos estarão em branco.

Para os processos disponíveis na integração entre o **Datasul** e o **TPF**, foi criado uma nova opção chamada **TOTVS Processos Fiscais**.

Da mesma forma como já acontece com as outras formas de integração padrão do Datasul, em cada uma das integrações a ser realizada, poderá ser configurada de forma diferente por

processo. Para isso, basta definir o processo que será utilizado integrado com o **TOTVS Processos Fiscais**.

Label	Value
Emissao NF-e:	TOTVS Processos Fiscais
Emissão NFS-e:	Nenhum
Emissão Manif Destinatário (MD-e):	TOTVS Processos Fiscais
Ped. Prorrog. Susp. ICMS Remessas:	Nenhum
Emissão MDF-e:	Nenhum
Consulta Chave:	TOTVS Processos Fiscais
Emissão Programação de Entrega:	Nenhum
Recepção Programação de Entrega:	Nenhum
Emissão Pedido de Compra:	Nenhum
Recepção Pedido de Venda:	Nenhum
Emissão Aviso de Embarque:	Nenhum
Emissão GNRE:	Nenhum

Feito essa configuração, o **Datasul** passará a enviar o documento do processo selecionado para o **TPF**.

Passo 3: O programa **CD0360A - Manutenção de Diretórios Integração**, tem como objetivo permitir a configuração dos diretórios em que os arquivos **XMLs** enviados e recebidos serão gerados. A parametrização desses diretórios define o caminho completo que os arquivos **XML** seguirão no processo.

Quando é configurado o **Fiscal Sync**, é informado ao cliente o diretório que será utilizado para as pastas **Saída OUT**, **Entrada IN** e **Processadas** como **PROCESSADAS**. É estes diretórios que deve ser parametrizado no programa **CD0360A**.

Para essa integração, foi criado um novo parâmetro chamado de **Ambiente Totvs Processos Fiscais** onde permite informar o diretório de arquivos principal que será utilizado nessa conexão.

06.9.???? - CD0360A - 2.00.00.020 - Manutenção Diretórios TC2/TPF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...

Arquivo Ajuda

Windows Outro S.O.

Ambiente TOTVS Fiscal

Ambiente NeoGrid

Diretório Arquivos: C:\Temp\NFE

Ambiente TOTVS Processos Fiscais

Diretório Arquivos: \\joaquina\pastahst

Ambiente TOTVS

Diretório Documentos Lidos: C:\Temp\NFE

Diretório EDI: C:\Temp\NFE

Diretório Recepção Documentos: \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\RECEPCAO

Diretório Manif Destinatário (MD-e): \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\MDE

Frete Embarcador (SIGAGFE): \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2\GFE

Diretório para Histórico dos XMLs: \\joaquina\pastahst\VendasDatasul\TC2

OK Cancelar Ajuda

Informar diretório p/ geração XML TOTVS Processos Fiscais

Vale ressaltar que o Datasul por padrão acrescenta a esse caminho as pastas IN e OUT, sendo assim, nesse campo deverá ser informado a raiz desse diretório, sem informar IN e OUT.

Da mesma forma, é possível configurar diretórios distintos ao **TOTVS Colaboração** para a integração com o **TPF**.

Passo 4: Para atender as soluções de integração é utilizado um agente de leitura dos **XMLs** retornados pela conexão de nome **JOB de Integração Datasul**.

Este **JOB** é um console de processamento, também conhecido por *Adapter* de **Recebimento**, sendo um programa *Progress* que tem por objetivo verificar a existência de documentos **XML** retornados na pasta **IN**.

Basicamente esse serviço deverá ser executado em um servidor dedicado a esse propósito, porém sem a necessidade de grandes configurações de hardware para seu funcionamento.

Para **NFS-e**, a recepção ocorrerá da mesma forma como os demais documentos **NF-e** e **CT-e** a partir dessa parametrização. No entanto, em relação aos leiautes disponibilizados pelas prefeituras, nesses casos as informações e parametrizações ocorrem diretamente a área da equipe do **TPF**, o **Fiscal Manager**.

Importante

Para que essa funcionalidade de integração entre o **Datasul** e o **TOTVS Processos Fiscais** esteja disponível o cliente Datasul deverá estar atualizado com no mínimo a release **12.1.2205**.

Ou com a aplicação dos *patches* de atualização das seguintes versões:

- 12.1.34.2;
- 12.1.33.7;
- 12.1.32.13.

Saiba mais

Para saber como configurar o **JOB** de integração, acessar o *link*: [Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Configuração do JOB no Datasul para a Transmissão de Documentos](#)

Glossário

TPF - Totvs Processos Fiscais;

SaaS - *Software as a Service*;

XML - *Extensible Markup Language*;

ERP - *Enterprise Resource Planning*;

NFS-e - *Nota Fiscal de Serviço eletrônica*;

NF-e - *Nota Fiscal eletrônica*;

CT-e - *Conhecimento de Transporte eletrônico*.