

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Diferenças nas rotinas da base de produção e homologação ao emitir uma nota fiscal eletrônica

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida

Quais diferenças existem na rotina da **NF-e - Nota Fiscal Eletrônica** entre ambiente Produção e Homologação?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Existem alguns processos que possuem validações diferentes conforme a parametrização do campo **Ambiente** da pasta **Doc Eletrôn** ou **NF-e** do programa **CD0403 - Manutenção Estabelecimentos**. Na tabela abaixo estão listadas as principais diferenças, quando parametrizado como **Produção** e quando parametrizado como **Homologação**.

Processo	Produção	Homologação
Cancelamento/Inutilização	O programa FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais solicita o cancelamento/inutilização na SEFAZ - Secretaria da Fazenda e depois que obtêm o protocolo de cancelamento/inutilização homologado no programa FT0909 - Monitor Nota Fiscal Eletrônica , então é realizado o cancelamento do documento.	Deve realizar o seguinte procedimento: 1. Solicite o cancelamento/inutilização através do programa FT2200 para cancelar a nota fiscal no Sistema. Vai marcar a <i>flag</i> de cancelamento como S ; 2. Após, envie a solicitação de cancelamento/inutilização para a SEFAZ , através do programa FT0910 - Geração Manual NF-e . Desmarque na pasta Parâmetro as opções NF-e Gerada e Não Gerada e marque a opção Cancelamento ou Inutilização , dependendo do procedimento. Informe o motivo para cancelar/inutilizar a nota fiscal na SEFAZ .
Cancelamento nota denegada	Quando a situação da NF-e fica como Uso Denegado automaticamente é cancelada a nota fiscal no Sistema.	Quando a situação da NF-e fica como Uso Denegado não é cancelada automaticamente a nota fiscal no Sistema. Desta forma, execute o programa FT2200 para cancelar o documento.
Como determina se documento é eletrônico	1. O parâmetro Recebe NF-e na pasta Fiscal do programa CD0704 - Manutenção de Clientes no emitente deve estar marcado; 2. O parâmetro Modelo NF-e/CT-e na pasta Geral do programa CD0606 - Natureza Operação para a natureza de operação deve estar como 55 ; 3. O parâmetro Emite nota fiscal eletrônica no programa FT0114 -	1. O parâmetro Recebe NF-e na pasta Fiscal do CD0704 no emitente deve estar marcado; 2. O parâmetro Modelo NF-e/CT-e na pasta Geral do programa CD0606 para a natureza de operação deve estar como 55 .

	Consulta Série x Estabelecimento para a série deve estar marcado.	
Observação nota fiscal	Gera mensagens automaticamente na observação da nota fiscal.	Não gera algumas mensagens na observação da nota fiscal como: - Despesas de importação; - Descontos de Zona Franca; - IPI - Imposto sobre produtos industrializados referente a devolução; - ICMS ST - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte cobrado por substituição tributária; - Redespacho; - Demais mensagens geradas na <i>procedure pi-observações-nf</i> do programa BODI317EF.M31, pois a mesma não é chamada quando o ambiente é homologação.
Atualização com outros módulos – Nota fiscal de saída	Quando o tipo de emissão é Normal , só permite imprimir o DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e atualizar com outros módulos quando a nota fiscal possuir a situação NF-e como Uso Autorizado .	Não verifica a situação da NF-e .
Atualização nota fiscal de entrada quando gera no faturamento.	Quando atualiza a nota fiscal no Recebimento é gerada nota fiscal no faturamento, sendo necessário aguardar o retorno de autorização da SEFAZ para realizar a atualização com outros módulos.	Quando atualiza a nota fiscal no Recebimento é gerada uma nota fiscal no faturamento e já realiza a atualização com outros módulos de forma automática.