

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe - Grupo ICMS

51 – Diferimento Total e Parcial

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida

Qual é a tratativa para o **Grupo ICMS 51 – Diferimento Total e Parcial** na geração do **XML** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Versão 12

Solução

Com o *layout* 4.00 da **NFe**, tanto o **Diferimento Total** quanto o **Diferimento Parcial** de **ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços** passaram a ser gerados com o **CST - Código de Situação Tributária 51**, no grupo **ICMS51** no **XML** da **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**.


Exemplo:

```
- <ICMS>
  - <ICMS51>
    <orig>0</orig>
    <CST>51</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>1000.00</vBC>
    <pICMS>18.00</pICMS>
    <vICMSOp>180.00</vICMSOp>
    <pDif>33.33</pDif>
    <vICMSDif>59.99</vICMSDif>
    <vICMS>120.01</vICMS>
  </ICMS51>
</ICMS>
```

Com o advento da **Nota Técnica 2019.001**, para o **Diferimento Total** alguns estados obrigaram o envio além do **CST**, também dos valores e percentual referente a este **Diferimento**. Desta forma, ao gerar o **XML** da **NFe** serão apresentadas as informações de acordo com a parametrização realizada no Sistema, onde:

- Para o **Diferimento Total**, na *tag* **pDif**, automaticamente será gerado o percentual de **100**. Para demonstrar as informações nas demais *tags*, o resultado do código de tributação de **ICMS** deve ser gerado como **Outros** e no programa **CD0606 - Natureza de Operação**, pasta **ICMS**, o parâmetro **Item ICMS Diferido** deve ser marcado. Também é necessário parametrizar a alíquota de **ICMS** em um dos cadastros que o Sistema realiza a busca, para que o valor seja calculado e demonstrado nas *tags*.
- Para o **Diferimento Parcial**, na *tag* **pDif**, então será gerado o percentual de acordo com o parametrizado no programa **FT0609 - Diferimento ICMS** ou na configuração relacionada ao **Cenário Fiscal** no **Configurador de Tributos**.

Para que as informações sejam apresentadas nos dados adicionais da nota fiscal, no cadastro da mensagem vinculada à natureza de operação, devem ser relacionadas as variáveis conforme necessidade:



Para que estas variáveis sejam apresentadas, deve ser executada a rotina **CD0405A - Manutenção Mensagens**, e no campo do texto, clicar com o botão direito do **mouse**.

Importante

Se mesmo com a parametrização mencionada acima, no **XML** não apresentar os valores nas *tags* quando **Diferimento Total**, então certifique-se que a função **NT2019001** está devidamente ativada no ambiente. Para isso, basta ativa-la pelo programa **CD7070 - Função Liberação Especial**.

Saiba mais

Para calcular o **Diferimento Parcial** utilizando a rotina **FT0609**, verifique as orientações no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Parametrização para calcular o Diferimento Parcial de ICMS.

Para utilizar as rotinas do **Configurador de Tributos**, deve ser parametrizada uma das configurações do grupo **T-ICMS002**. As documentações relacionadas ao **Configurador de Tributos** estão disponíveis no *link* Configurador de Tributos.

Referente a apresentação dos valores tratando-se de diferimento total, acesse o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Destaque da Base de Cálculo no XML e DANFE referente ao ICMS com diferimento total