

Cross Segmentos - Linha Datasul - NFe -

Parametrização para a emissão de NFe

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Quais são as parametrizações para a emissão de **NFe - Nota Fiscal Eletrônica**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – Todas as versões

Solução

Segue a sequência de programas e seus respectivos parâmetros para emissão da **NFe**:

1. CD7070 - Função Liberação Especial:

Informe **NFE** no campo **Chave**, selecione o parâmetro **Ativa** e clique no botão **Executar**.

2. CD0403 - Manutenção Estabelecimentos:

Após ativar a função **NFE**, estará disponível uma nova guia chamada **Doc Eletrôn**.

Na guia **Doc Eletrôn**, verifique os seguintes parâmetros:

Ambiente:

- **Nenhum:** Determina que o Estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de **NFe**.
- **Homologação:** Determina que o Estabelecimento está com o processo de emissão da **NFe** Homologado. Esse tipo de emissão serve para simulações no ambiente de testes no **Datasul** e na **Sefaz - Secretaria da Fazenda**.
- **Produção:** Determina que o Estabelecimento está com o processo de emissão da **NFe** em Produção. Esse tipo de emissão tem validade jurídica e será enviada a **NFe** para o ambiente de Produção da **Sefaz**.

Contingência:

- **Permite Contingência NFE:** Quando assinalado, determina que o Estabelecimento permite a emissão de **NFe** em contingência.
Para emissão em contingência, é necessário que o usuário possua permissão para tal no programa **CD0821 - Manutenção Permissão Usuário**.
- **Mensagem:** É a mensagem padrão para emissão em contingência. Nessa mensagem é definido o motivo, data e hora da entrada em contingência.

Transmissão:

- **Aplicação Transmissão:** Determina a utilização de um aplicativo de transmissão - **TSS - Totvs Service SOA** ou **TC2.0 - Totvs Colaboração 2.0**.
- **Transmissão Manual:** Determina que o Sistema crie um arquivo **XML/TXT**, permitindo que esse arquivo seja enviado para outro aplicativo de transmissão de terceiros.

Identificação:

- **Versão Layout:** Insira a versão do *layout* da **NFe**, atualmente **4.00**.
- **Cód Regima Trib:** Informe o código do registro tributário do estabelecimento.

Transmissão Manual:

- **Diretório Arquivos:** Selecione o diretório que será utilizado para geração dos arquivos **TXT/XML** da **NFe**, para posterior envio manual por intermédio da aplicação de terceiros.
 - **Formato Arquivo: TXT** ou **XML** : Selecione o tipo de arquivo que será gerado.
 - **Versão Emissor NFe:** Informe qual a versão do emissor utilizado para importação dos arquivos **TXT/XML** gerados.
- Esses campos somente são habilitados quando selecionada a opção de **Transmissão Manual**. Lembrando que a para o *layout* **4.00** a **Sefaz** não disponibilizou emissão em **TXT**.

3. CD0821 - Manutenção Permissão Usuário: Na pasta **Parâmetros** marque o parâmetro **Permite Contingência NFe** para cada usuário que poderá emitir a **NFe** em contingência.

4. CD0606 - Natureza Operação: Para todas as naturezas que devem gerar **NFe**, na pasta **Geral** informe **55** no campo **Modelo Eletrônico**.

5. CD0904 - Atualização Unidades Federação: Informe o código **IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística** da **UF - Unidade de Federação** no campo **UF IBGE**.

6. CD0330 - Manutenção Cidades: Informe o código do **IBGE** da cidade no campo **Código IBGE**.

7. CD0181 - Manutenção País: Informe o código do país no campo **País Siscomex**, que no caso do Brasil é o **1058**. Ainda neste programa existe o quadro **Bloqueio Endereço** com os campos: **Sem Bloqueio**, **Advertência** e **Com Bloqueio**. Esses campos tem como finalidade validar o endereço cadastrado conforme algoritmo de busca de endereço, baseado nas opções de validação acima.

Caso um endereço seja digitado por exemplo em um formato que o Sistema não entenda, após confirmar o cadastro no programa **CD0704 - Manutenção de Clientes**, será apresentada a mensagem de validação de acordo com a parametrização do programa **CD0181 - MSG 17006: Formato do endereço do cliente inválido (não foi possível identificar no endereço informado os componentes Logradouro e Número do endereço)**.

Alguns exemplos de formatos de endereços válidos para o Sistema no programa **CD0704:**

Av. Presidente Costa e Silva, 1178 - Sala 5
Av. Getúlio Vargas 1178 Térreo
Marginal da Via Anchieta, Km 23
Rua Marechal Deodoro Nr. 251
Rua Visconde de Maua N.1890 Ed. Sentra
Av Antonio de Carvalho 2600/3108
Av. Teodomiro da Fonseca, 2173 Bl1
Rodovia Br 101 - Km29 - Igarassu
Rua Xv de Novembro Ap. 121 Nr 415
Av. Bandeira Gomes s/n - Ed.medserv
Rua 1650, Nr 900, Bloco 2

8. CD0704 - Manutenção Clientes: Marque o parâmetro **Recebe NF-e** na guia **Fiscal**.

9. CD0401 - Manutenção Fornecedores: Marque o parâmetro **Fornecedor emite NF-e** na guia **Fiscal**. Com este parâmetro marcado, ao acessar o programa **RE1001 - Manutenção de Documentos**, o campo chave de acesso terá alguns dados abertos para preenchimento. Caso contrário o campo não será habilitado e a **NFe** não validará a chave de acesso.

10. FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento: Marque o parâmetro **Emitir Nota Fiscal Eletrônica**.

Abaixo algumas considerações referentes às **NFe**:

- As integrações Automáticas - **Estoque, Contas a Receber, Estatística, Estorno título Contas a Pagar** apenas serão efetuadas quando houver o retorno de Uso Autorizado na nota fiscal;
- Quando a nota de entrada que gera no **Faturamento** for rejeitada, a mesma será inutilizada automaticamente;
- Para gerar as notas em Contingência, o Estabelecimento no programa Manutenção Estabelecimentos **CD0403** e o usuário responsável no programa **CD0821** devem estar parametrizados para tal finalidade;
- Para **Obrigações Fiscais** é levado o modelo **55** quando a relação no programa **FT0114** estiver marcada para emitir **NFe**, caso contrário é levado o modelo como **01**;
- Notas **Canceladas** e **Inutilizadas** serão enviadas como **Canceladas** para o módulo de **Obrigações Fiscais**.

Importante

Não existe um relatório no Faturamento que liste as notas fiscais pela situação. Muitos clientes solicitam relatório de notas canceladas e inutilizadas, mas não temos esta listagem. Uma alternativa é verificar a utilização da ferramenta *Dataviewer* da equipe Framework, que permite a criação de relatórios.

Saiba mais

Referente à parametrização para emissão manual da **NFe**, acesse o artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Utilização do processo de Emissão da NFe Manual no Datasul](#)

Para saber mais sobre o *Dataviewer*, acesse o [link](#) [Framework - Linha Datasul - FRW - Manual do Dataviewer](#)